MetalERP

Guía práctica de Compras y Logística

Desde que se pide el material hasta que la pieza sale del taller con su remito. Cada paso tiene una captura real del sistema con **números en rojo** que indican dónde hacer clic, en el mismo orden que la explicación.

El circuito completo

Paso	Qué se hace	Quién
1	Solicitud de compra	Compras
2	Cotización y orden de compra (OC)	Compras
3	Recepción del material	Depósito / Logística
4	Liberar el lote (Calidad)	Calidad / Depósito
5	Asignar el lote a la OT	Depósito
6	Enviar y recibir de terceros (OTT)	Logística
7	Cajones y Calidad del terminado	Calidad / Depósito
8	Pedido del cliente vinculado a la OT	Ventas / Logística
9	Remitir al cliente	Logística
10	Consultar remitos emitidos	Logística


Tip: Todos los menús están en la barra de la izquierda. Si no ves un menú, pedile al administrador que te habilite ese módulo en **Usuarios**.

1. Solicitud de compra

Menú **Compras**, pestaña **Solicitudes**. La solicitud (SC) es el pedido interno de material. Las que genera el MRP aparecen solas con la marca *Auto*.


Cargar una solicitud nueva

1. Tocá **Nueva solicitud** y en **Material** escribí el código o parte del nombre; elegilo de la lista.
2. Poné la **Cantidad** (la unidad se completa sola).
3. Tocá **Guardar solicitud**.



Si el material ya tiene una solicitud abierta

1. El sistema no deja duplicarla y te dice cuál es. Usá esa solicitud en lugar de crear otra.




2. Cotización y orden de compra

En la pestaña **Cotizaciones** se cargan los precios de cada proveedor y se elige uno. Sin una cotización elegida, la solicitud no se puede pasar a OC.


Elegir la cotización

1. Marcá la cotización del proveedor y tocá **Elegir cotización**.
2. Queda con la etiqueta verde **Elegida**. El sistema marca con *Menor* la más barata.




Emitir la OC

1. En la pestaña **OC emitidas** tocá **Nueva OC**.



Elegir qué solicitudes van en la OC


1. Tildá la o las solicitudes. Todas tienen que ser del mismo proveedor.
2. Tocá **Emitir OC**.



Tip: Las OC de más de $50.000 quedan esperando la aprobación de un administrador. Las menores se aprueban solas.

Resultado

1. La OC aparece primera en la lista.
2. El aviso verde confirma que se aprobó y que ya se creó el lote del material, pendiente de Calidad.




3. Recepción del material

Menú **Recepción de material/insumo**. Arriba están las OC por recibir y abajo las piezas que están en un tercero esperando volver.


Recibir una OC

1. Buscá la OC y tocá **Recibir**.




Cargar lo que llegó

1. En **A recibir ahora** poné lo que llegó de verdad. Puede ser menos que lo pedido; el resto queda pendiente.
2. Copiá el **número de remito del proveedor**.
3. Tocá **Confirmar recepción**.




Etiquetas para los bultos

1. Se abre la ventana de etiquetas. Escribí el **Artículo** (por ahora no se completa solo al recibir una OC).
2. Escribí el **Lote**.
3. Revisá la cantidad de bultos y tocá **Imprimir etiquetas**, o **Cerrar** si no hacen falta.



Recepción parcial

1. Si faltó material, la OC queda como **Recibida parcial** con lo pendiente. Cuando llegue el resto, se vuelve a tocar **Recibir**.




4. Liberar el lote (Calidad)

Todo lo que entra queda **Ingresado** y no se puede usar hasta que Calidad lo apruebe. Menú **Lotes**.


Abrir el lote

1. Elegí el lote (el más nuevo aparece arriba).
2. Tocá **Gestionar**.




Aprobar y rechazar

1. Si está todo bien, tocá **Aprobar todo**.
2. Si hay piezas malas, cargá cuántas en **Aprobado**...
3. ...y cuántas en **Rechazado**. Anotá el motivo en Observaciones.
4. Tocá **Confirmar**.



Resultado

1. El lote queda **Aprobado** y la cantidad buena pasa a **Disponible libre**.




5. Asignar el lote a la orden de trabajo

Menú **Órdenes de trabajo**: elegí la OT, tocá **Ops** y andá a la pestaña **Lotes asignados**. Así queda registrado de qué lote salió el material de cada pieza (trazabilidad).


Material sin lote

1. El cartel amarillo avisa qué material falta. Tocá **Asignar lote**.



Elegir el lote

1. Tocá **Seleccionar** en el lote (el botón cambia a *Quitar selección*). Solo aparecen los lotes aprobados por Calidad.
2. Revisá la cantidad y tocá **Asignar**.




6. Enviar y recibir de terceros (OTT)

Cuando una operación la hace otro taller, el sistema crea sola una **OTT** al crear la OT. Menú **OTT — Terceros**.


Mandar las piezas

1. Elegí la OTT.
2. Tocá **Emitir remito**.



Remito de traslado


1. Poné cuántas piezas mandás. Arriba dice cuántas hay listas de la operación anterior.
2. Tocá **Confirmar envío**. Se genera el remito (por ejemplo REM-0129) y las piezas quedan *en tránsito*.



Tip: Si ponés más piezas de las que hay, el sistema no te deja y avisa abajo a la derecha.


Cuando vuelven: Recepción

1. En **Recepción de material/insumo**, abajo, tocá **Registrar retorno** en la OTT.




Cargar el retorno

1. Cantidad que volvió.
2. Número de remito del proveedor.
3. Tocá **Confirmar retorno**. Se crea un lote *Lote-OTT-…* que hay que liberar en Calidad (paso 4).



Cerrar la OTT

1. Con las piezas de vuelta, elegí la OTT y tocá **Completar**.
2. Confirmá con **Aceptar**.




7. Cajones y Calidad del producto terminado

Cuando se declara la última operación, el producto terminado entra al stock como lote **Ingresado**. Si el producto tiene **capacidad de cajón**, las piezas se reparten en cajones (por ejemplo de a 20) y Calidad aprueba cajón por cajón. Si no usa cajones, se libera el lote como en el paso 4.


Cómo se llenan los cajones

1. Al declarar la producción se pone la cantidad hecha...
2. ...y se reparte en los cajones. Abajo dice cuánto falta repartir; tiene que quedar en verde.




Ver los cajones

1. En **Lotes**, pestaña **Cajones**.
2. Elegí el cajón.
3. Tocá **Calidad**.



Calidad del cajón

1. Cargá las piezas buenas en **Aprobado** (o tocá **Aprobar todo** si están todas bien).
2. Cargá las malas en **Rechazado**.
3. Tocá **Confirmar**. El cajón pasa a **Liberado** y sus piezas se pueden remitir.




8. Pedido del cliente vinculado a la OT

Solo se puede remitir lo que está atado a un **pedido del cliente** abierto. Si la OT ya nació del pedido, este paso ya está hecho. Menú **Pedidos de clientes**.

Atención: si el producto terminado no aparece en **Remitir a cliente**, casi siempre es porque la OT no está vinculada a ningún pedido, o el pedido ya se entregó completo.


Cargar el pedido

1. Tocá **Nueva OC**, poné el número de OC del cliente y elegí el **Cliente**.
2. Aparecen sus productos: poné la **Cantidad** pedida en el que corresponda.
3. Tocá **Guardar pedido**.




Vincular la OT

1. Hacé **doble clic** en el pedido para ver sus renglones y tocá **Vincular OT**.



Elegir la OT

1. Tocá **Vincular** en la OT que fabrica esas piezas.




9. Remitir al cliente

Menú **Remitir a cliente**. A la izquierda está el producto terminado liberado y con pedido pendiente.

Armar el remito

1. Tocá **+ Agregar** en el producto. Se completan solos el cliente y la OC.
2. Poné la **Cantidad** a mandar (arranca en 1). Puede ser una entrega parcial.
3. Tocá **Generar remito**.




Atención: revisá la cantidad antes de generar. Si ponés más de lo disponible, el sistema hace el remito por lo disponible **sin avisar**. Y si después de un remito vas a armar otro para **otro cliente**, recargá la pantalla (F5) antes: si no, el remito puede salir a nombre del cliente anterior.

Resultado

1. Aparece el número de remito y lo pendiente baja. Con cajones, el sistema toma primero los cajones más viejos.

- Cuando se entrega todo el pedido, el pedido y la OT pasan solos a **Completada**.




10. Consultar remitos emitidos

Menú **Remitos emitidos**: están todos, los de clientes (*Entrega a cliente*) y los de terceros (*Envío a tercerizado*). Se pueden filtrar por cliente, pieza, OC o fecha.


Abrir un remito

1. Elegí el remito.
2. Tocá **Ver**.



Detalle

1. Muestra cliente, CUIT, OC del cliente y, por cada pieza, cantidad, unidad y lote.



Resumen rápido

Necesito...	Voy a...
Pedir material	Compras > Solicitudes > Nueva solicitud
Comprar	Compras > Cotizaciones > Elegir, luego OC emitidas > Nueva OC
Recibir	Recepción de material/insumo > Recibir
Aprobar lo recibido	Lotes > Gestionar
Dar material a una OT	Órdenes de trabajo > Ops > Lotes asignados
Mandar / recibir de un tercero	OTT — Terceros > Emitir remito / Recepción > Registrar retorno
Aprobar terminado en cajones	Lotes > Cajones > Calidad
Atar una OT a un pedido	Pedidos de clientes > doble clic > Vincular OT
Despachar al cliente	Remitir a cliente > + Agregar > Generar remito
Ver un remito	Remitos emitidos > Ver