Integrador CMNet - Opera

1) Instalação

- 1.1) Instalar a versão mais recente do Java a partir do site www.java.com;
- 1.2) Após a instalação, verificar a partir do prompt de comando se a versão que a máquina está utilizando é a última a partir do comando: java -version . A versão atualmente liberada é a 1.8.0_65;
- 1.3) Fazer o download da aplicação a partir do endereço: https://www.dropbox.com/s/yr1dutbmcc8a3ah/IntegradorCMNetOpera.zip?dl=0
 - 1.4) Descompactar o arquivo zip e acessar o diretório criado IntegradorCMNetOpera
 - 1.5) Executar com um click duplo o arquivo IntegradorCMNetOpera.jar

2) Configurações

2.1) Observar no System Tray o ícone da aplicação.



2.2) Clicar com o botão direito do mouse para abrir o menu da aplicação. Acessar o item Configurações.



- 2.3) Posição Inicial do Número do Apto: indica a partir de qual posição no bilhete enviado do PDV para o Opera é informado o número do apartamento.
- 2.4) Posição Final do Número do Apto: indica a até qual posição no bilhete enviado do PDV para o Opera é informado o número do apartamento.
 - 2.5) Porta de Escuta: indica qual a porta que a aplicação receberá as conexões do PDV.
- 2.6) Endereços Interfaces Opera: Indica a lista de interfaces Opera com as quais a aplicação poderá se conectar. Pelo botão "Nova", se cria uma nova entrada de interface. Pelo botão "Alterar", se altera uma interface e pelo "Excluir", exclui-se uma interface.
- 2.7) Após se realizar o cadastramento das interfaces, ao lado direito da tela está contida a lista de apartamentos atendidos por cada interface. Para facilitar o preenchimento, a lista é preenchida com o separador ENTER. A cada linha deve estar registrado um único número de apartamento.
- 2.8) É sugerido que a cada grupo de cadastramentos, clicar em Salvar para que as configurações não sejam perdidas numa eventual falha.

2.9) Outras orientações:

- * Posição inicial, final e portas devem sempre conter valores numéricos;
- * O Endereço das interfaces devem conter apenas IPs ou a palavra localhost;

3) Logs

A aplicação salva em disco um log incremental com todas as mensagens e eventuais erros. É possível visualizar os logs em tempo real a partir do item de menu Log. Uma tela é exibida contendo as mensagens separadas dos erros.

4) Execução

Ao final das configurações, deve-se ativar a aplicação a partir da opção "Iniciar Execução" do menu.