

Manual de Configuración

Requisitos

Windows, micrófono opcional, audio habilitado, Internet solo para instalación inicial.

Instalación

Abrir PowerShell, ubicarse en la carpeta del proyecto y ejecutar: `.\scripts\install.ps1`. Al finalizar, se crea `C:\anuar\nexus` y acceso directo en Escritorio.

Arranque 1 clic

Doble clic en 'Nexus by Simplex.lnk'. Ejecutable: `C:\anuar\nexus\NexusSimplex.exe`.

Archivos de configuración

`C:\anuar\nexus_link.txt` (compra), `C:\anuar\nexus_redes.txt`, `C:\anuar\nexus_soporte.txt`, `C:\anuar\nexus_catalog.json`, `C:\anuar\nexus_finanzas.csv`, `C:\anuar\nexus_bgm.txt` (música), `C:\anuar\nexus_logo.txt` (logo), `C:\anuar\nexus_outbox` (salidas y videos), `C:\anuar\nexus_log.txt` (eventos).

Comandos de voz

- vender
- viral
- virales
- comprar
- licencia
- plus
- envasador
- demo
- plus
- abrir
- abre
- redes
- soporte
- estado
- estatus
- status
- diagnóstico

- diagnostico
- ayuda
- comandos
- limpiar
- salir
- cerrar
- reiniciar voz
- reiniciar
- reset voz
- activar subliminales
- desactivar subliminales
- volumen alto
- volumen medio
- volumen bajo
- velocidad lenta
- velocidad normal
- velocidad rápida
- velocidad rapida
- personalidad agresiva
- personalidad amable
- personalidad profesional
- buscar {texto}
- cotizar {producto} cantidad {n}
- ingreso {concepto} {monto}
- egreso {concepto} {monto}
- whatsapp {mensaje}
- editar demo {segundos}
- editar plantilla {segundos} {título}
- campaña {nombre}
- campaña completa {producto} cantidad {n}

Diagnóstico y reinicio

diagnóstico muestra estado Voz/Modelo/Mic/FFmpeg. 'reiniciar voz' reinyecta audio y reconocimiento en caliente.

WhatsApp

Configurar tokens en archivos nexus_whatsapp_*. Si faltan, se usa outbox.

Video

FFmpeg en C:\anuar\nexus\bin. 'editar demo', 'editar plantilla', 'campaña completa' generan MP4 en outbox.