# Documentation installation de FusionInventory GLPI



## Table des matières

Installation du plugin FusionInventory pour GLPI	1
Télécharger et installer FusionInventory	1
2. Activer le plugin dans GLPI	2
Configuration du cron pour GLPI	6
1. Configurer la tâche cron	6

# Installation du plugin FusionInventory pour GLPI

# 1. Télécharger et installer FusionInventory

Téléchargez la dernière version de FusionInventory dans ce repertoire :

# root@GLPI:~# cd /var/www/html/glpi/plugins

cd /var/www/html/glpi/plugins

root@GLPI:/var/www/html/glpi/plugins# wget https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/download/glpi10.0.6%2B1.1/fusioninventory-10 0.6+1.1.tar.bz2]

wget https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/download/glpi10.0.6%2B1.1/fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2

root@GLPI:/var/www/html/glpi/plugins# tar -xjf fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2 tar -xjf fusioninventory-10.0.6+1.1.tar.bz2

Attribuez les permissions :

root@GLPI:/var/www/html/glpi/plugins# chown -R www-data:www-data fusioninvent
ory/
root@GLPI:/var/www/html/glpi/plugins# chmod -R 755 fusioninventory/

Rédigé par : [Yannis MOKHTARI; Zakariya EL YAHYAOUI; Dylan LUVUMINA; Hatta MUHAMMAD; Keycie CHANG; Bakary TRAORE; David DECHELETTE]


## Documentation Installation de FusionInventory GLPI

chown -R www-data:www-data fusioninventory/ chmod -R 755 fusioninventory/

## 2. Activer le plugin dans GLPI

- 1. Connectez-vous à GLPI en tant qu'administrateur.
- 2. Allez dans Configuration > Plugins.
- 3. Trouvez FusionInventory.

L'extension apparaît bien mais la version du plugins n'est pas compatible... (c'est tout-à-fait normal)



Pour se faire, direction dans le dossier fusioninventory modifier le fichier setup.php

root@GLPI:/var/www/html/glpi/plugins# cd fusioninventory

cd fusioninventory

root@GLPI:/var/www/html/glpi/plugins/fusioninventory# nano setup.php

nano setup.php

Une fois dans le fichier dans l'éditeur de texte rechercher la ligne :

define('PLUGIN\_FUSIONINVENTORY\_GLPI\_MAX\_VERSION', '10.0.

Ctrl + W pour rechercher

Rédigé par : [Yannis MOKHTARI; Zakariya EL YAHYAOUI; Dylan LUVUMINA; Hatta MUHAMMAD; Keycie CHANG; Bakary TRAORE; David DECHELETTE]

```
GNU nano 7.2
                                                  setup.php
?php
* it under the terms of the GNU Affero General Public License as published
* FusionInventory is distributed in the hope that it will be useful, * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
                  https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi
  Aide
                       Écrire
                                          ^W Chercher
                                                               ^K Couper
                                                                                        Exécuter
   Ouitter
                                              Remplacer
                                                                   Coller
                                                                                         Justifier
```

## Documentation Installation de FusionInventory GLPI

La version max du plugin par défaut est fixé en 10.0.7

```
define ("PLUGIN_FUSIONINVENTORY_VERSION", "10.0.6+1.1");
// Minimal GLPI version, inclusive
define('PLUGIN_FUSIONINVENTORY_GLPI_MIN_VERSION', '10.0.6');
// Maximum GLPI version, exclusive
define('PLUGIN_FUSIONINVENTORY_GLPI_MAX_VERSION', '10.0.7');
```

On va modifier la version en 10.0.99

```
define ("PLUGIN_FUSIONINVENTORY_VERSION", "10.0.6+1.1");
// Minimal GLPI version, inclusive
define('PLUGIN_FUSIONINVENTORY_GLPI_MIN_VERSION', '10.0.6');
// Maximum GLPI version, exclusive
define('PLUGIN_FUSIONINVENTORY_GLPI_MAX_VERSION', '10.0.99');
```

#### Retour sur GLPI

cliquez sur Installer (l'icône)



#### L'installation est en cours...



Ce message apparaîtra en bas à droite de l'écran. Ce qui signifiera que l'installation est terminée! On va procéder à l'activation du plugin.




# Documentation Installation de FusionInventory GLPI

## Cliquer sur l'icône




Le message indique qu'il a bien été activé ainsi que l'icône.



Dans l'onglet Administrations.

On constate qu'il y a bien le plugin. Mais une erreur de cron apparaît...

Avant de la régler on va attribuer les permissions et redémarrer Apache2 :



root@GLPI:/var/www/html/glpi/plugins/fusioninventory# chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/plugins/fusioninventory/

chown -R www-data :www-data /var/www/html/glpi/plugins/fusioninventory/

root@GLPI:/var/www/html/glpi/plugins/fusioninventory# chmod -R 755 /var/www/html/glpi/plugins/fusioninventory/

chmod -R 755 /var/www/html/glpi/plugins/fusioninventory/

root@GLPI:/var/www/html/glpi/plugins/fusioninventory# systemctl restart apache2

systemctl restart apache2


## Configuration du cron pour GLPI

## 1. Configurer la tâche cron

Lors de l'installation de l'extention une erreur de cron apparaîssait



Suite à la documentation du site il faut un créer un cron sur le système d'opération de GLPI.



1. Ouvrez le fichier de configuration du cron avec la commande suivante et appuyer sur le choix 1 pour sélectionner l'éditeur :

crontab -e

2. Ajoutez la ligne suivante en bas du fichier pour exécuter le fichier cron.php de GLPI toutes les minutes :

```
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.lfe8r6/crontab

Edit this file to introduce tasks to be run by cron.

Each task to run has to be defined through a single line
indicating with different fields when the task will be run
and what command to run for the task

To define the time you can provide concrete values for
iniute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').

Notice that tasks will be started based on the cron's system
daemon's notion of time and timezones.

Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).

For example, you can run a backup of all your user accounts
at 5 a.m every week with:
0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/

For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)

m h dom mon dow command

* * * * * cd /var/www/html/glpi/front/ && /usr/bin/php cron.php &>/dev/null
```

\* \* \* \* \* cd /var/www/html/glpi/front/ && /usr/bin/php cron.php &>/dev/null

Ctrl + S pour sauvegarder

Ctrl + X pour quitter

Rédigé par : [Yannis MOKHTARI; Zakariya EL YAHYAOUI; Dylan LUVUMINA; Hatta MUHAMMAD; Keycie CHANG; Bakary TRAORE; David DECHELETTE]

## 2. Vérification de la tâche du cron

De retour sur la page de GLPI dans la section Administration > Fusioninventory.

Il n'y a plus de message donc le cron est en fonctionnement.

