Documentation de l'installation de l'interface graphique sur Serveur Ubuntu



Table des matières

1. Prérequis	. 1
2. Mettre à jour et mettre à niveau les paquets du système	. 1
3. Installer l'interface graphique Ubuntu	. 2
4. Redémarrer le système	. 2
5. Connexion au serveur après redémarrage	. 3
6. Accéder au compte utilisateur	. 3
7. Finaliser la configuration du système	4

1.Prérequis

- Accès en tant qu'utilisateur avec des privilèges administratifs (sudo).
- Connexion Internet pour télécharger les mises à jour et les paquets nécessaires.

2. Mettre à jour et mettre à niveau les paquets du système

mailserveur@mailserveur:~\$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y [sudo] password for mailserveur: _

Pour commencer, mettez à jour la liste des paquets et installez les mises à jour disponibles pour garantir que le système est à jour.

Documentation de l'installation de l'interface graphique sur Serveur Ubuntu

- 1. Ouvrez un terminal.
- 2. Exécutez la commande suivante :

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

- sudo apt update : Met à jour la liste des paquets disponibles.
- sudo apt upgrade -y : Installe les mises à jour des paquets installés.
- 3. Entrez le mot de passe de l'utilisateur lorsque cela est demandé.

3. Installer l'interface graphique Ubuntu

```
mailserveur@mailserveur:~$ sudo apt install ubuntu-desktop -y
```

Une fois le système mis à jour, installez l'environnement de bureau graphique Ubuntu.

1. Exécutez la commande suivante dans le terminal :

sudo apt install ubuntu-desktop -y

- ubuntu-desktop : Installe l'interface graphique standard d'Ubuntu.
- -y: Accepte automatiquement les confirmations nécessaires pour une installation sans interruption.

Remarque : Cette étape peut prendre un certain temps en fonction de la vitesse de connexion Internet et de la performance de la machine.

4. Redémarrer le système

```
mailserveur@mailserveur:~$ sudo reboot
[sudo] password for mailserveur: _
```

Après l'installation de l'interface graphique, un redémarrage est nécessaire pour appliquer les changements.


Exécutez la commande suivante :

sudo reboot

2. Entrez le mot de passe de l'utilisateur si nécessaire pour autoriser le redémarrage.

Documentation de l'installation de l'interface graphique sur Serveur Ubuntu

5. Connexion au serveur après redémarrage



À la suite du redémarrage, l'écran de connexion d'Ubuntu s'affiche.


• Sélectionnez l'utilisateur "mailserveur" et cliquez dessus pour continuer.

6. Accéder au compte utilisateur



- 1. Entrez le mot de passe de l'utilisateur mailserveur pour accéder au compte.
- 2. Appuyez sur **Entrée** pour ouvrir une session dans l'environnement graphique.

7. Finaliser la configuration du système



Après la connexion, Ubuntu présente un écran de bienvenue pour finaliser les configurations.

- Cet écran inclut des options pour compléter la configuration avec des paramètres supplémentaires.
- Version Ubuntu 24.04.1 LTS: Il s'agit d'une version Long-Term Support (LTS) qui bénéficie de mises à jour prolongées en matière de sécurité et de maintenance.