종합설계 영상 제작 매뉴얼

- 녹화 영상(파일) 규격
 - 1) 녹화 시간: 7분 이내
 - 2) 파일 포멧:.mp4
 - 3) 권장 해상도 : 1280x720 또는 720 권장
- 녹화 전 준비물
 - 1) PowerPoint 자료, 음성 녹음용 마이크
 - 2) Microsoft PowerPoint 2010 이후 버전 (2016 이후 ver. 추천)

발표 슬라이드에 음성 녹음


(PowerPoint 슬라이드쇼 녹화 활용)

- 1. 프레젠테이션 파일 열기
- 2. 메뉴-'슬라이드쇼' 탭-'슬라이드 쇼 녹화' 선택



3. '처음부터 녹화' 또는 '현재 슬라이드 녹화' 선택 후

음성녹음 시작



- 지우기 명령을 선택하면 설명이나 타이밍이 삭제되므로 주의해야 함. 이 전에 녹화한 슬라이드가 없는 경우 지우기는 회색으로 표시 됨
- 4. 녹화를 시작 후, 일시 중지 또는 중지 버튼을 통해 녹화 완료
 - 키보드 단축키 Alt+S를 눌러 언제든지 녹화를 중지할 수 있음
 - 현재 슬라이드의 양쪽의 탐색 화살표를 사용하여 이전 슬라이드나 다음 슬라이드로 이동할 수 있음

5. 녹화영상 확인 - 녹화된 슬라이드 쇼 미리 보기



- 슬라이드 쇼 탭에서 처음부터 또는 현재 슬라이드부터를 클릭
- 재생하는 동안 애니메이션, 수동 입력 동작, 오디오 및 비디오가 동기화된 상태로 재생

녹화가 완료된 PPT 파일에는 슬라이드 하단에 재생 버튼이 생성됨



6. 녹화영상 저장 메뉴-파일-내보내기-비디오만들기 선택



참조: https://support.office.com/ko-

kr/article/%EC%84%A4%EB%AA%85-%EB%B0%8F-%EC%8A%AC%EB%9D%BC%EC%9D%B
4%EB%93%9C-%ED%83%80%EC%9D%B4%EB%B0%8D%EA%B3%BC-%ED%95%A8%EA%B
B%98-%EC%8A%AC%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EB%93%9C-%EC%87%BC-%EB%85%B9%
ED%99%94-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c#OfficeVersion=Office_365