dispatcherZ Ver.1.2 ユーザーマニュアル & TIPS

次世代タクシー配車・顧客管理システム Version: 1.2

---

1. はじめに

「dispatcherZ（ディスパッチャー・ゼット）」は、直感的な操作で配車業務を効率化する配車管理システムです。Ver.1.2より、韓国語を含む完全多言語表示（i18n）や、柔軟なレイアウト保存機能に対応しました。

本マニュアルでは、日常の配車業務から管理者向けのデータ出力まで、基本的な操作方法を解説します。

---

2. 画面構成と基本設定

2.1. 画面の基本構成

画面は大きく以下の要素で構成されています。 上部メニューバー: ファイル操作、表示切り替え、設定、言語変更などを行います。 タブバー: 複数のお客様の伝票や、ダッシュボードを同時に開いて切り替えることができます。 入力フォーム（左側）: お客様情報や配車日時、行先などを入力するエリアです。境界線をドラッグして幅を調整できます。 地図エリア（右側）: OpenStreetMapを利用した地図が表示されます。入力した住所の場所をピンで確認できます。 予約リスト（右端）: 現在「未手配」となっている予約の一覧が常に表示されます。（メニューから表示/非表示の切り替え可能）

2.2. 言語設定（Language）

メニューバー右端の [Language] から、「Japanese (日本語)」または「English (英語)」「Korean (한국어)」を選択できます。設定は自動的に保存され、次回起動時も維持されます。

2.3. テーマとレイアウトの保存

メニューバーの [設定] > [モード切替] から、画面のテーマ（ライト・ダーク・カラー）を変更できます。 お好みの画面幅やテーマを設定した後、[レイアウト状態を保存/削除] から名前を付けて保存すると、いつでもそのレイアウトを呼び出すことができます。

---

3. 日常業務（伝票の作成と管理）

3.1. 新規伝票の作成

メニューバーの [ファイル] > [新規伝票] をクリックするか、タブバー右端の [＋] ボタンを押します。 空の伝票タブが作成されます（顧客番号は自動的に割り当てられます）。

3.2. CTI着信連動と顧客検索

電話の着信時: システムが着信を検知すると、自動的に電話番号が入力された「📞着信」タブが開き、画面下に通知が表示されます。 手動での顧客検索: 「電話番号（必須）」欄に番号を入力し、右側の [虫眼鏡アイコン] をクリック（またはEnterキー）します。過去のご利用履歴がある場合、お名前や迎車場所などの情報が自動で入力されます。

3.3. 住所から地図を検索

迎車場所（1〜3）の入力欄に住所を入力し、右側の [ピンのアイコン] をクリックすると、地図が自動的にその場所へ移動します。

3.4. 伝票の保存

必要な情報を入力し、画面右下の [保存して完了] をクリックします。 行先（Destination）が未入力の場合は「未手配（予約）」 として保存され、右端の予約リストに表示されます。 行先が入力されている場合は 「配車完了」 として保存されます。

---

4. ダッシュボード（履歴一覧）

メニューバーの [表示] から、ダッシュボードを開くことができます。

4.1. 一般用ダッシュボード

検索とフィルター: 画面上部のボタンで「すべて」「予約配車のみ」「配車完了のみ」「キャンセル」を切り替えられます。検索窓からお名前や電話番号での絞り込みも可能です。 カレンダー検索: カレンダーアイコンをクリックすると、指定した期間の伝票を表示できます（※システム保護のため、検索期間は最大3ヶ月です）。 ソート機能: 表の見出し（列名）をクリックすると、昇順・降順を並び替えることができます。

4.2. 管理者用ダッシュボード

メニューバーの [表示] > [管理者用ダッシュボードを開く] から、管理者専用PINコードを入力して開きます。 一般用機能に加え、以下の操作が可能です。 ステータスの強制変更: 一覧の伝票（行）をクリックすると、強制的に「予約配車に戻す」「配車完了」「キャンセル」へのステータス変更が行えます。 CSVデータの出力（エクスポート）: 画面右上の [↓（ダウンロード)] アイコンをクリックすると、現在画面に表示されている一覧データをCSVファイルとしてPCに出力します。 CSVデータの取込（インポート）: 画面右上の [↑（アップロード)] アイコンから、外部のCSVデータをシステムに一括登録できます。 (※検索期間は最大1年間まで拡張されます)

⚠️ 初期管理者PINコードについて

システムの導入直後、管理者PINコードはデフォルトで **「9999」** に設定されています。 セキュリティ保護のため、初回起動時に必ず **[設定] > [管理者PIN変更]** より、任意の新しいPINコードへ変更してから運用を開始してください。

---

5. その他の設定

5.1. 管理者PINコードの変更

メニューバーの [設定] > [管理者PIN変更] から変更できます。現在のPINコードと、新しいPINコード（確認用含む）を入力して「変更を保存」をクリックしてください。

💡 実務で役立つ TIPS（裏技）集

> **TIP 1: 「Enterキー」で爆速検索！** 電話番号を入力した後、わざわざマウスに持ち替えて虫眼鏡アイコンをクリックする必要はありません。入力後に「Enterキー」をターン！と叩くだけで検索が走るように設計されています。

> **TIP 2: 未来の予約は見逃さない！** 履歴・予約一覧画面において、「まだ配車先（移動局）が決まっていない」かつ「配車完了日時が未来」の伝票は、完了日時が **太字** で強調表示されます。「これから手配しなければならない予約」が一目でわかります。

> **TIP 3: タブの並び替え機能** 画面上部のタブ（〇〇様、など）は、マウスでドラッグ＆ドロップすることで、好きな順番に並び替えることができます。処理中のものを左に寄せるなど、頭の整理に役立ちます。

> **TIP 4: エラーを防ぐ鉄壁のガード** 「閉じる」ボタンを押した際、もし未保存の変更があれば「保存してから閉じますか？」とシステムが優しく聞いてくれます。誤って入力途中のデータを消してしまう心配はありません。

> **TIP 5: 顧客番号の賢い仕組み** CSVからインポートする際、既存の短い顧客番号（例: "123" や "VIP-01"）があればそのまま引き継がれます。新しく登録するお客様は、システムが絶対に被らない「8桁の乱数」を自動生成して割り当てます。

※ 本ソフトウェアの不具合やご要望については、システム管理者までお問い合わせください。

© 2026 Morihiro Toshida / dispatcherZ