

יחידה מס 2.1.1

הכרת הבניה הפיזית בתוכנת פאקטריסור

- א. פתח את תוכנת הפאקט בלשונית העליונה physical
ב. רשום בגוגל תמונות תוכניות משרדים והורד למחשב את התמונה הבאה



שמור במחשב בתמונות את התמונה ותן לה שם


- ג. בצד ימין יש תמונה מרוכזת עם שם home city נלחץ על התמונה פעמיים ואז יפתח חלון עם ציור של מבנה תחת השם corporate office



ד. גש לסרגל העליון ולחץ על הצלמית עם ציור התמונה



ה. נפתח חלון לחץ על browser מצא את התמונה שרשמת לפי השם ולחץ על apply



אם התמונה קטנה או גדולה ניתן לשנות את גודלה תחת הלשוניות

Image options

Image Options

☒ Use Original Image

☐ Display Tiled Background Image


☐ Resize to Fit Current View

☐ Custom Width


☐ Custom Height

Physical Properties


Size of container in meters:



כל פעולה אחורה נשתמש בצלמית החץ שנמצא בסרגל העליון




קבלנו את המצב הבא : דגם של מבנה בתוכו נמצא ארון תקשורת בצבע כחול. את מיקום הארון ניתן לשנות על ידי הזזתו באמצעות בעכבר.



ו. נלחץ על הארון פעמיים

המידה ואין ארון או שרוצים להוסיף ארון נוסף ניגש לשורה העליונה ונלחץ על צלמית ארון ונוסיף אותו. נוסיף לו גם שולחן






נכניס לארון את הציוד בהתאם לטופולוגיה שלנו

1 נתב 1941

3 מתגים (סוויץ) pt-empty


3. מתגים 2960




את המתגים הריקים נמלא על ידי לחיצה כפולה על המתג . 2 אופטי במהירות giga

6 פורטים CGE1 ו 2 פורטים CFE1


ז. נעבור עכשיו למצב logical ונסדר את רכיבי הרשת ונחבר אותם לפי הטופולוגיה הבאה




נחזור עכשיו למצב physical ונקבל את התמונה הבאה



ח. נלחץ על החץ חזור בלשונית העליונה ונחזור לתמונה הראשית
ניקח 9 מחשבים מהלוח למטה ונמקם בחדר מחשבים בהתאם לריהוט שנמצא



ט. נחזור למצב logical ונחבר כל 3 מחשבים לסוויץ'



ואם נחזור למצב פיזיקלי נראה את התמונה הבאה

