

# Documentation : Déploiement d'un Contrôleur de Domaine Active Directory avec UCS

## 1. Introduction

UCS servira de **nœud maître (Primary Directory Node)** pour gérer l'annuaire des utilisateurs et permettre la jonction de postes Windows 11.


## 2. Phase d'installation du système

### A. Lancement et Réseau

1. **Démarrage** : Au menu de boot, sélectionnez **"Start with manual network settings"** pour garantir une IP fixe au serveur.
2. **Partitionnement** : Choisissez **"Assisté - utiliser un disque entier"** sur votre disque virtuel SCSI.
3. **Validation** : Confirmez l'écriture sur le disque sda (formatage en ext4 et swap).

### B. Configuration du Rôle et du Domaine

1. **Rôle du serveur** : Sélectionnez **"Create a new UCS domain"**. Cela définit le serveur comme autorité centrale de l'annuaire.




2. **Identité de l'organisation** : Remplissez le nom de votre organisation et votre e-mail


pour l'activation de la licence gratuite.

### 3. Paramètres d'hôte :

- **FQDN** : Saisissez serv-ucs.stage.local.
- **Base LDAP** : Vérifiez qu'elle génère bien dc=stage,dc=local.




- ### 4. Finalisation : Cochez "Update system after setup" pour installer les derniers correctifs de sécurité, puis cliquez sur "Configure System".




## 3. Configuration Post-Installation (Interface Web)

### A. Accès au Portail

Une fois le serveur redémarré, connectez-vous depuis un navigateur à l'adresse **https://10.X.X.45**. Identifiez-vous avec le compte **Administrator** et le mot de passe défini



lors de l'installation.




## B. Installation du rôle Active Directory (Samba 4)

C'est l'étape logicielle la plus importante :


1. Ouvrez l'**App Center** depuis le tableau de bord.
2. Recherchez et installez l'application "**Active Directory-compatible Domain Controller**".

3. Laissez la barre de progression se terminer. Cela configure Samba 4 pour émuler un contrôleur de domaine Windows. (3e)



## C. Gestion des utilisateurs

1. Allez dans le module **Users** (icône jaune).
2. Cliquez sur **" + ADD "** pour créer un compte utilisateur de test (ex: testuser). Ce compte sera utilisé pour ouvrir la session sur le Windows 11.



## 4. Jonction du poste client (Windows 11)

Pour finaliser le tutoriel, voici les manipulations à effectuer sur le poste client :

1. **Configuration IP** : Sur Windows 11, fixez l'adresse **DNS Préféré** sur 10.X.X.45 (l'IP de l'UCS).
2. **Test de connectivité** : Ouvrez un terminal et vérifiez que ping stage.local répond.
3. **Jonction au domaine** :
  - Allez dans les paramètres système de Windows > Modifier le nom de l'ordinateur.

- Sélectionnez **Domaine** et tapez stage.local.
- Authentifiez-vous avec le compte Administrator du serveur UCS.

## 5. Vérification Finale

Une fois le PC Windows redémarré, retournez sur l'interface UCS dans le module **Computers**. Le poste Windows 11 doit apparaître dans la liste, confirmant la réussite de l'infrastructure.

