問題のトグルスイッチとそのSCSS





<input id="foobar" class="toggle-input" type="checkbox" /> <label for="foobar" class="toggle-label" />

```
// SCSS. 説明のため実際のコードを省略・改変しています。
.toggle-label {
 position: relative;
 transition: 0.25s;
 &:after { // スイッチ内の白い○
   position: absolute;
   content: "";
   width: 20px; height: 20px;
   left: 2px; top: 2px;
   border-radius: 50%;
   background: white;
   transition: 0.25s;
 }
 &:before { // スイッチ内のテキスト
   position: absolute;
   content: "OFF";
   top: 7px; right: 6px;
   color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
 }
.toggle-input:checked + .toggle-label {
 background-color: $primary-color;
 animation: glow 0.25s ease-out 0s;
 &:after { // スイッチ内の白い○の移動
   left: 28px;
 }
 &:before { // スイッチ内のテキストの切り替え
   left: 8px;
   content: "ON";
   color: white;
```

ON/OFFで表示が変わる





割とググるとこのパターンの実装サンプルがよく出てくる。




問題のトグルスイッチとそのSCSS

ON/OFFで表示が変わる









```
<input id="foobar" class="toggle-input" type="checkbox" />
<label for="foobar" class="toggle-label" />
```

割とググるとこのパターンの実装サンプルがよく出てくる。

```
// SCSS. 説明のため実際のコードを省略・改変しています。
.toggle-label {
 position: relative;
 transition: 0.25s;
 &:after { // スイッチ内の白い○
   position: absolute;
   content: "";
   width: 20px; height: 20px;
   left: 2px; top: 2px;
   border-radius: 50%;
   background: white;
   transition: 0.25s;
 &:before { // スイッチ内のテキスト
   position: absolute;
   content: "OFF";
   top: 7px; right: 6px;
   color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
.toggle-input:checked + .toggle-label {
 background-color: $primary-color;
 animation: glow 0.25s ease-out 0s;
 &:after { // スイッチ内の白い○の移動
   left: 28px;
 &:before { // スイッチ内のテキストの切り替え
   left: 8px;
   content: "ON";
   color: white;
```

こんなぶっ壊れ方をしました

- CSSでトグルスイッチを実装
- 4KディスプレイでだけCSSアニメーションが崩れる謎現象
- クリックしても表示が切り替わったり切り替わらなかったり、はたまた 遅れて表示が更新されたり

