## Ridho Surya / 1710031802135 /Komunikasi Data Dan Jaringan

## Membagikan File Dengan Cara Menggunakan Kabel LAN

1. Klik kanan pada icon network, lalu pilih open network and sharing center.



2. Lihat menu disebelah kiri, lalu pilih change adapter settings. 23 Control Panel 

Network and Internet 


Network and Sharing Center ▼ 😽 Search Control Panel Q 0 Control Panel Home View your basic network information and set up connections See full map Change adapter settings Change advanced sharing JARKOM-PC Unidentified network Internet settings (This computer) View your active networks Connect or disconnect Unidentified network Access type: No Internet access Public network Connections: Local Area Connection Change your networking settings 🐿 Set up a new connection or network Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access point. Connect to a network Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection. Choose homegroup and sharing options Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings. Troubleshoot problems See also Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information. HomeGroup Internet Options Windows Firewall

3. Untuk menghubungkan kedua komputer, kita harus setting local area connection.



4. Klik kanan, local area connection, pilih properties. Akan muncul tab, disini anda dapat menyetting ip address, kali ini kita manfaatkan ipv4 alias ip versi 4. klik 2 kali untuk mengisi ip addressnya.

Pilih use the following ip address, lalu isi kan ip address sesuai keinginan anda. Disini saya mengisi 192.168.0.8, angka 8 itu bisa anda ubah menjadi 100, 3. subnet mask, akan terisi otomatis saat mengisi ip address.



5. Sekarang, anda cek ip address. Apakah berjalan atau tidak. Dengan cara buka command line (cmd). Ketikan ping 192.168.0.8 (sesuaikan ip address anda). Tanda berhasilnya, anda dapat melihat gambar dibawah dan juga melihat fisik kabel lan mengeluarkan cahaya kedap kedip berwarna hijau.

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.


C:\Users\Jarkom\ping 192.168.0.8

Pinging 192.168.0.8 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.8: bytes=32 time(1ms TTL=128


Ping statistics for 192.168.0.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Jarkom\
```

6. Setelah semua kita menyetting ip address, kita membuat folder yang akan dibagikan kepada komputer lain. Sebagai contoh, saya mengisi folder dengan gambar.



7. Klik kanan pada folder yang ingin dibagikan, pilih share with > nobody > change sharing permissions.



8. Pilih akun yang ingin dibagikan, pilih share.

Choose people to share with

Type a name and then click Add, or click the arrow to find someone.

Name
Permission Level
Add

Name
Parkom

Permission Level

Owner


Read/Write

Tm having trouble sharing

Parkom

Cancel

9. Berikut folder yang akan dibagikan, lalu done.



10. sekarang, anda coba di komputer lain, lalu ketikan //192.168.0.8. disini saya mencoba komputer disebelah saya dengan ip address 192.168.0.25. sehingga anda dapat menyalin folder maupun file.



## Cara Membuat Akun Komputer

1. Buka control panel komputer, pilih set up parental controls for any user.



2. Create a new user account.



3. Disini anda buat username komputer, centang user must set password at next logon, jika anda memberikan password ketika komputer dinyalakan.



4. Akan muncul tab, apakah akun akan diberikan password atau tidak, jika tidak pilih No.

## Type a name for the new user

This creates a new Windows user account.



Sekian Terima Kasih