

Deep Delta

Indicatori Deep | advanced | 2 min read | Centro Assistenza DeepDOM | August 24, 2026

Deep Delta è una versione avanzata del Delta Bar che ti consente di applicare filtri al delta ed evidenziare fino a quattro intervalli configurabili, rendendo più facile concentrarsi sugli squilibri di acquisto o vendita significativi.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Deep Delta — panoramica (DeepDOM) dd-it-deep-delta-deepdom-01.png

Impostazioni d'uso

Fai clic con il tasto destro del mouse sul grafico e seleziona Indicators.

Cerca l'indicatore desiderato e aggiungilo al tuo workspace facendo clic sul pulsante "+".

Apri il pannello delle impostazioni dell'indicatore, personalizza i parametri secondo le tue preferenze e conferma le modifiche facendo clic su Save.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Deep Delta — Impostazioni d'uso (DeepDOM)
dd-it-deep-delta-deepdom-02.png

Impostazioni generali

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Deep Delta — Impostazioni generali (DeepDOM)
dd-it-deep-delta-deepdom-03.png

Input Data

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Deep Delta — Input Data (DeepDOM) dd-it-deep-delta-deepdom-04.png

Seleziona il database utilizzato per calcolare il delta:

Volume – volume totale scambiato a ciascun prezzo.

Aggregate Trades – volume aggregato delle operazioni raggruppate allo stesso livello di prezzo.

Trades – numero di operazioni eseguite a ciascun prezzo.

Order – quantità degli ordini a ciascun prezzo, utile per valutare la pressione degli ordini.

Delta Mode

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Deep Delta — Delta Mode (DeepDOM) dd-it-deep-delta-deepdom-05.png

Scegli come viene calcolato il delta:

Classic – si comporta come il Delta Bar standard.

Multi Range – abilita tutte le funzionalità del Delta Filter Bar con più intervalli filtrati.

Bars grouped

Imposta quante barre vengono raggruppate insieme. Un valore più basso produce informazioni più dettagliate; un valore più alto rende l'output più uniforme.

Idea di fondo

Le Delta Bar standard mostrano tutti gli squilibri con lo stesso peso visivo. Il Delta Filter Bar aggiunge una logica in più:

Definisci intervalli di entità del delta (ad es. 0–100, 100–300, 300–600, 600+).

Ogni intervallo può usare colori diversi per i delta Bid e Ask.

Gli intervalli più piccoli forniscono contesto, mentre quelli più grandi evidenziano una vera aggressività di livello istituzionale.

Configurazione dei Range 1–4

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Deep Delta — Configurazione dei Range 1–4 (DeepDOM)
dd-it-deep-delta-deepdom-06.png

Ogni intervallo si configura in modo indipendente e include:

Un interruttore Enable.

Campi filtro Min e Max (valori del delta).

Scelte di colore per i delta Bid e Ask in quell'intervallo.

Impostare $Max = 0$ per un intervallo rimuove il limite superiore, così tutti i delta sopra il minimo rientrano in quella fascia.

Esempio – Mappa del delta a quattro livelli

Range 1: 50–150 contratti (colori chiari), Range 2: 150–350 (medi), Range 3: 350–700 (forti), Range 4: 700+ (molto forti, colori saturi). Sul grafico vedi immediatamente dove si è verificata un'aggressività estrema, perché solo quelle barre usano la palette del Range 4.