

Volume

Indicatori e analisi / Volume e delta | beginner | 6 min read | Centro Assistenza DeepCharts | August 24, 2026

L'indicatore Volume mostra il volume totale scambiato in ogni barra come istogramma sotto il tuo grafico. In DeepCharts va ben oltre un semplice grafico del volume: lo sfondo dell'istogramma può essere colorato in base al delta, i dati possono essere filtrati per dimensione degli scambi, i marker grafici possono segnalare le barre che soddisfano le condizioni di volume e delta che definisci, e il calcolo può basarsi sui secondi per rivelare le accelerazioni all'interno della barra.

Se sei nuovo all'orderflow, questo è il primo indicatore da imparare — quasi tutti gli altri strumenti di volume e delta si basano sugli stessi concetti.

Che cos'è

Il Volume è un misuratore di attività per barra. Ogni barra dell'istogramma risponde alla domanda "quanto è stato scambiato qui?", e la colorazione opzionale basata sul delta risponde a "chi è stato più aggressivo — i compratori o i venditori?" Con i marker abilitati risponde anche a "uno sforzo insolitamente grande è stato assorbito?"

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Finestra del grafico con l'indicatore Volume in un pannello sotto le candele — barre dell'istogramma visibili con uno sfondo colorato in base al delta e una barra segnalata da un marker di assorbimento
dc-it-volume-01.png

Quando usarlo

- Vuoi una conferma dietro i movimenti di prezzo: un volume alto su un breakout segnala convinzione, un volume basso segnala debolezza.
- Vai a caccia di assorbimento — spinte forti di volume e delta che non riescono a muovere il prezzo, spesso precursori di inversioni.
- Fai trading su grafici range o tick e vuoi il volume basato sui secondi per evidenziare accelerazioni e decelerazioni nella velocità degli scambi.
- Vuoi una lettura a colpo d'occhio della pressione in acquisto contro quella in vendita tramite le modalità di sfondo basate sul delta.
- Vuoi contesto: la linea del volume medio mostra se l'attività attuale è sopra o sotto la norma.

Guida rapida

1. Apri l'**Indicator List** sul tuo grafico.
2. Trova **Volume** e fai clic su **+** per aggiungerlo.
3. Fai clic sull'icona **Settings** (impostazioni) accanto all'indicatore.
4. Nelle impostazioni dei dati, mantieni **Input data** su **Volume** (vedi Diversi tipi di dati di input per gli indicatori per capire cosa contano invece **Order** e **Aggregate Trade**).
5. Imposta **Background Mode** su **Delta Fading** in modo che lo sfondo di ogni barra dell'istogramma sfumi con la forza della pressione in acquisto o in vendita.
6. Abilita **Average Volume** e imposta un numero di giorni, così puoi confrontare le barre attuali con la norma recente.
7. Applica e verifica che l'istogramma venga disegnato sotto il grafico.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Finestra delle impostazioni dell'indicatore Volume aperta sulla sezione dati, con il menu a discesa Input data espanso che mostra le voci Volume, Order e Aggregate Trade e i campi Filter Min / Filter Max sotto
dc-it-volume-02.png

Come leggerlo

- **Barre alte sui breakout** significano che la partecipazione sostiene il movimento; un breakout con volume in calo è sospetto.
- **La colorazione delta** mostra chi è stato aggressivo: con **Delta Fading**, uno sfondo rialzista fortemente colorato significa che i compratori hanno dominato la barra, e viceversa. Una barra alta con uno sfondo quasi neutro significa forti scambi in entrambe le direzioni — una battaglia, non un consenso.
- **I marker di assorbimento** (con **Total Delta Absorption** abilitato) segnalano le barre che hanno raggiunto un forte picco di delta e poi hanno chiuso con un delta di segno opposto — un'inversione completa da forte acquisto a vendita o viceversa, e un classico avvertimento di inversione.
- **Il volume basato sui secondi** trasforma l'istogramma in un misuratore di velocità: sui grafici range, un volume per intervallo in aumento mostra il mercato che accelera verso un livello, un volume in calo mostra uno sforzo che si sta esaurendo.
- **La linea del volume medio** ancora tutto: una barra "alta" conta solo in relazione a ciò che è normale per quello strumento in quel momento.

Riferimento delle impostazioni

Raggruppate come nella finestra delle impostazioni.

Data Setting

Impostazione	Cosa fa
Input data	Database usato per calcolare l'indicatore: Volume (quantità totale di contratti o azioni scambiati), Order (numero di ordini inseriti — utile per valutare la partecipazione) o Aggregate Trade (numero di scambi eseguiti, che mostra la frequenza indipendentemente dalla dimensione). Vedi Diversi tipi di dati di input per gli indicatori.
Filter Min	Filtro minimo sul database scelto — vengono conteggiati solo i dati sopra questa soglia.
Filter Max	Filtro massimo sul database scelto. Lasciato a 0 , non viene applicato alcun filtro massimo.

Calculation Settings

Impostazione	Cosa fa
Calculation Based on Seconds	Quando è abilitata, il volume viene calcolato per intervallo di tempo anziché per barra. Particolarmente utile sui grafici range per evidenziare accelerazioni o decelerazioni nella velocità degli scambi.
Number of Seconds	La durata dell'intervallo per il calcolo basato sui secondi — per esempio, 5 secondi mostra l'accelerazione o la decelerazione del volume in finestre di 5 secondi.

Plot Settings

Impostazione	Cosa fa
Minimum Tot Volume	Volume totale minimo richiesto perché una barra venga visualizzata; le barre più piccole vengono nascoste in modo che l'attività significativa risalti.

Impostazione	Cosa fa
Background Mode	Come viene colorato lo sfondo dell'istogramma: None (colori fissi da Series Bull Border/Bull Fill), Fade (gradiente dai colori della serie), Delta Fading (sfuma con la forza del delta), Delta Range (colori da un intervallo di delta definito dall'utente; il bordo assume il colore del picco di delta raggiunto), Volume Slope (colore Bull Border quando il volume sale rispetto alla barra precedente, Bear Border quando scende), Price Slope (colorato in base alla direzione del prezzo).
Delta Input Data	Database usato per il calcolo del delta: Volume o Trade .
Delta Range	Apri una finestra secondaria per personalizzare la colorimetria del delta su intervalli di valore definiti dall'utente.
Neutral Color	Colore di sfondo usato quando il delta è vicino a zero o neutro.
Text Settings	Dimensione e colore del testo visualizzato sull'istogramma del volume.

Marker (Setting, Color And Alert)

Abilita marker grafici quando le condizioni di volume e delta sono soddisfatte.

Impostazione	Cosa fa
Volume Max	Soglia del picco di volume — segna le barre che la superano.
Diff. Vol	Differenza di volume rispetto al picco massimo raggiunto. Utile con il calcolo basato sui secondi per individuare pullback o ritracciamenti del volume.
Max. Delta	Delta assoluto massimo raggiunto dalla barra — segna le barre con uno squilibrio significativo tra acquisti e vendite.
Diff. Delta	Differenza di delta rispetto al picco massimo raggiunto — utile per identificare assorbimenti o inversioni del delta.
Total Delta Absorption	Quando è abilitata, evidenzia solo le barre che raggiungono il picco specificato e poi chiudono con un delta di segno opposto — un'inversione completa dell'aggressività che segnala possibili svolte.
Calculation on Close	Quando è abilitata, il marker scatta solo alla chiusura della barra. Disabilitata, può apparire durante la barra e scomparire di nuovo se le condizioni smettono di essere soddisfatte.
Marker Color	Colori e opacità dei marker, distinguendo l'assorbimento sul Bid (venditori sopraffatti) da quello sull'Ask (compratori sopraffatti).
Marker Alert	Notifica sonora e messaggio popup quando le condizioni del marker sono soddisfatte.

Average Volume

Impostazione	Cosa fa
Average Volume	Abilita una linea media per il volume e imposta il numero di giorni usato per calcolarla — contesto per capire se il volume attuale è sopra o sotto la norma.

Suggerimenti ed errori comuni

- **Interpreta il volume in relazione alla media, non in modo isolato.** Abilita la linea media prima di giudicare "grande" una barra.
- **Lascia abilitato Calculation on Close mentre impari.** I marker intrabar che appaiono e svaniscono insegnano cattive abitudini; i segnali a barra chiusa sono stabili.
- **I marker di assorbimento sono avvertimenti, non ingressi.** Confermali con la struttura e il tape prima di andare contro un movimento — vedi Orderflow 101: bid, ask, aggressore e delta per la meccanica sottostante.
- **Il volume basato sui secondi appartiene ai grafici range e tick.** Sui grafici a tempo classici ogni barra copre già la stessa durata, quindi l'opzione aggiunge poco.
- **Un istogramma filtrato è un indicatore diverso.** Se imposti **Filter Min** alto per isolare gli scambi grandi, ricorda che le barre non mostrano più l'attività totale — confronta con un grafico non filtrato prima di trarre conclusioni.

Articoli correlati

- Orderflow 101: bid, ask, aggressore e delta
- Diversi tipi di dati di input per gli indicatori
- Come cambiare il layout degli indicatori
- Delta Bar
- Big Trades
- Speed of Tape