

Auction Gap Tracker

Indicatori e analisi / Orderflow e asta | advanced | 4 min read | Centro Assistenza DeepCharts | August 24, 2026

L'Auction Gap Tracker identifica i gap nel processo d'asta — aree del grafico in cui manca la partecipazione di compratori o venditori — ed evidenzia questi squilibri con rettangoli colorati. Dove Unfinished Auction si concentra sulle anomalie agli estremi delle barre, questo strumento traccia gli zero print e la partecipazione quasi nulla ovunque tu lo configuri per guardare, incluso all'interno delle barre.

Questo è uno strumento avanzato di orderflow: presuppone che tu comprenda gli acquisti e le vendite aggressivi sul Bid e sull'Ask. Se ti servono le basi, parti da Orderflow 101: bid, ask, aggressore e delta e Capire la teoria dell'asta: squilibrio, aste incomplete, assorbimento.

Che cos'è

Ai livelli di prezzo dove un lato del nastro non ha scambiato nulla (uno zero print) o quasi nulla, l'asta ha saltato un passaggio — la partecipazione è mancata. L'Auction Gap Tracker scansiona alla ricerca di sequenze di tali livelli e, quando ne compaiono abbastanza consecutivi, disegna un rettangolo che segna il gap sul lato buy o sul lato sell. Quando in seguito il prezzo attraversa un livello evidenziato, l'opacità dell'evidenziazione diminuisce, indicando che il livello è stato attraversato.

Per vedere come appare uno zero print all'interno di una barra, passa il mouse sulle celle bid×ask nel footprint interattivo qui sotto:

[WIDGET: footprint-lab]

Quando usarlo

- Per mappare le aree a bassa partecipazione che il prezzo potrebbe rivisitare per completare l'asta.
- Per tracciare gli zero print all'interno delle barre, non solo sui massimi e sui minimi.
- Per separare i gap non testati dai gap che sono già stati ritestati (zone attivate).
- Per ricevere un avviso sonoro quando viene rilevato un nuovo gap.

Avvio rapido

1. Aggiungi **Auction Gap Tracker** al tuo grafico.
2. Parti in modo rigoroso: mantieni **Threshold-max. unfinished** a 0 in modo che vengano tracciati solo i veri zero print.
3. Imposta **Min. Num. Of Consecutive Zero** per richiedere una sequenza di livelli — per esempio, 5 evidenzia solo le aree con cinque o più livelli di prezzo consecutivi privi di un lato aggressivo.
4. Scegli il tuo **Include Mode: Intrabar** per ignorare massimi e minimi, oppure **All** per tracciare ogni gap qualificato.
5. Scegli colori distinti per buy e sell e attiva la visualizzazione delle zone attivate se vuoi mantenere sul grafico i gap ritestati.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Un grafico con l'Auction Gap Tracker attivo, che mostra un rettangolo di gap sul lato sell completamente opaco esteso verso destra e un rettangolo a opacità ridotta dove il prezzo ha già attraversato il livello
dc-it-auction-gap-tracker-01.png

Come leggerlo

Ogni rettangolo segna una sequenza di livelli di prezzo in cui un lato del mercato non ha partecipato. Un gap sul lato buy significa che i compratori aggressivi sono stati assenti su quei livelli; un gap sul lato sell significa che lo sono stati i venditori aggressivi. La logica dell'asta li considera aree incomplete che il mercato potrebbe rivisitare — simili al lavoro non finito a un estremo, ma rilevabili in qualsiasi punto della barra.

L'opacità è l'indicatore di stato: opacità piena significa che il gap è intatto dal rilevamento, mentre opacità ridotta significa che il prezzo ha attraversato il livello almeno una volta. Con **Enable Triggered Zone** attivo, i gap attraversati restano visibili nei loro colori di attivazione; con **Trigger Only Touch** attivo, vengono tracciati solo i gap che sono stati ritestati almeno una volta.

Riferimento delle impostazioni

Unfinished Settings

Impostazione	Che cosa fa
Minimum Tick Vol	Il volume minimo richiesto sui tick in cui si verifica lo zero.
Threshold-max. unfinished	Soglia massima per il tracciamento degli Unfinished. 0 traccia solo gli zero print; 1 traccia anche i livelli in cui è stato scambiato un solo contratto sul lato Ask o Bid, e così via.
Include Mode	Intrabar traccia gli Unfinished solo all'interno delle barre, escludendo massimi e minimi; All traccia ogni livello Unfinished che soddisfa i tuoi parametri.
Min. Num. Of Consecutive Zero	Numero minimo di zeri consecutivi richiesti per attivare un'evidenziazione — per esempio, 5 evidenzia solo sequenze di cinque o più livelli di prezzo consecutivi privi di compratori o venditori aggressivi.

Plot Settings

Impostazione	Che cosa fa
Num. Extended Bars	Per quante barre in avanti si estendono le linee dell'indicatore.
Line Width	Spessore delle linee.
Buy Color / Sell Color	Colori per i gap sul lato buy e sul lato sell.
Enable Triggered Zone	Quando attivo, traccia anche i gap che il prezzo ha già ritestato.
Trigger Only Touch	Quando attivo, traccia solo i gap che sono stati ritestati almeno una volta.
Buy Trig Color / Sell Trig Color	Colori per le zone Unfinished attraversate (attivate).

Alert Settings

Avvisi sonori per i segnali generati, configurabili dall'utente.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] La finestra delle impostazioni dell'Auction Gap Tracker che mostra il gruppo Unfinished Settings con Minimum Tick Vol, Threshold-max. unfinished, Include Mode e Min. Num. Of Consecutive Zero
dc-it-auction-gap-tracker-02.png

Suggerimenti ed errori comuni

- **Alza la soglia in modo deliberato.** Portare **Threshold-max. unfinished** sopra 0 ridefinisce che cosa conta come gap — dai veri zero print alla partecipazione sottile. Sappi su quale definizione si basa la tua strategia.
- **Gli zeri consecutivi sono il filtro del rumore.** Gli zero print isolati sono routine; le loro sequenze sono il segnale. Aumenta **Min. Num. Of Consecutive Zero** se il grafico si riempie di evidenziazioni banali.
- **Scegli l'Include Mode con consapevolezza.** **Intrabar** esclude deliberatamente massimi e minimi — se vuoi anche le aste incompiute basate sugli estremi, usa **All** o abbina questo strumento a Unfinished Auction.

- **Leggi l'opacità prima di agire.** Un rettangolo sbiadito è già stato attraversato; il suo contenuto informativo è diverso da quello di un gap intatto.

Articoli correlati

- Capire la teoria dell'asta: squilibrio, aste incompiute, assorbimento
- Unfinished Auction
- Imbalance Tracker
- Orderflow 101: bid, ask, aggressore e delta
- Diversi tipi di dati di input per gli indicatori
- Come cambiare il layout degli indicatori