

Opzioni di visualizzazione del grafico (stili di barra, sessioni, countdown)

Grafici e workspace | intermediate | 5 min read | Centro Assistenza DeepCharts | August 24, 2026

Il modo più veloce per cambiare l'aspetto di un grafico in DeepCharts è l'icona a due candele in alto a sinistra di ogni finestra grafico. Il suo menu a discesa contiene lo stile delle barre (candlestick, linea, OHLC), due modificatori visivi che codificano volume e delta nelle candele, l'interruttore di sessione ETH/RTH, il filtro d'asta, il riquadro dei valori delle barre e il countdown alla chiusura della barra.

Diversi di questi interruttori sono scorciatoie verso impostazioni che vivono anche nella finestra di dialogo **Price Settings** — questo articolo ti dice quali, così sai sempre dove si trova l'impostazione "vera". Per la finestra di dialogo completa, vedi Impostazioni del grafico dei prezzi.

Che cos'è

Il menu a discesa dello stile delle barre è il menu rapido di visualizzazione del grafico. Risponde a "come passo a un grafico a linea", "perché le mie candele hanno larghezze diverse o colori strani", "come nascondo i dati notturni" e "come ottengo un countdown alla chiusura della barra" — tutto senza aprire una finestra di impostazioni.

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Il menu a discesa dell'icona a due candele aperto su un grafico, con Candlestick evidenziato come attivo, Line, OHLC, le caselle Equi-Volume Bars e Delta-Volume Bars, ETH Session selezionato, Auction filter, Bar values selezionato, Countdown timer e la voce Price Settings in fondo

dc-it-chart-display-options-01.png

Quando usarlo

- Passare tra rendering candlestick, linea e OHLC.
- Attivare candele a larghezza-volume (Equi-Volume) o candele colorate in base al delta (Delta-Volume).
- Mostrare solo le Regular Trading Hours, o l'intera sessione ETH incluse le ore notturne.
- Attivare o disattivare il riquadro OHLC in alto a sinistra e il countdown alla chiusura della barra.
- Saltare alla finestra di dialogo completa **Price Settings**.

Avvio rapido

1. Fai clic sull'icona a due candele in alto a sinistra del grafico.
2. Scegli uno stile di base: **Candlestick** (predefinito), **Line** o **OHLC** — sono esclusivi, e quello attivo è evidenziato.
3. Facoltativamente seleziona **Equi-Volume Bars** e/o **Delta-Volume Bars** — sono caselle di controllo stratificate sopra lo stile di base, ed entrambe possono essere attive contemporaneamente.
4. Il grafico si ridisegna immediatamente (il filtro d'asta è l'unica voce che attiva una ricostruzione completa).

Come leggerlo

Candele Equi-Volume: la larghezza codifica il volume della barra rispetto alle altre candele — una candela larga ha scambiato molto, una sottile molto poco. Lo scopo è vedere all'istante se un grande movimento ha avuto volume reale dietro, o se un book sottile ha permesso a un piccolo ordine aggressivo di spostare il prezzo di molto — giudicarlo mentalmente da un istogramma di volume in tempo reale è difficile.

Candele Delta-Volume: l'intensità del colore codifica il delta. Colore pallido = delta basso; colore intenso = delta alto. Verde più scuro = più compratori aggressivi (delta positivo); rosso più scuro = più venditori

aggressivi (delta negativo). Sei nuovo al delta? Inizia con Orderflow 101: bid, ask, aggressore e delta.

Riquadro dei valori delle barre: i campi **O: H: L: C:** in alto a sinistra più **%V** (variazione percentuale dalla chiusura del giorno precedente), **ΣV** e **ΔV** (i dati di volume della barra **[CONFIRM: exact definitions of ΣV and ΔV]**). I valori si popolano per la barra su cui passi il mouse, o per l'ultima barra quando il cursore è fuori dal grafico.

Sei nuovo alla lettura di O, H, L e C su una candela? Passa il mouse sulla candela qui sotto — ogni zona si spiega da sola, e puoi alternarla tra rialzista e ribassista.

!WIDGFT: candle-anatomy1

[SCREENSHOT PLACEHOLDER] Confronto affiancato dello stesso movimento di prezzo come candlestick standard e con Equi-Volume + Delta-Volume attivi, con larghezze delle candele variabili e differenze di intensità verde/viola
dc-it-chart-display-options-02.png

Riferimento impostazioni

Voci nell'ordine in cui appaiono nel menu a discesa:

Voce	Cosa fa
Candlestick	Candele standard. Stile di base predefinito.
Line	Una linea continua che collega i prezzi di chiusura di ogni candela.
OHLC	Barre open/high/low/close — barre verticali con tacche di apertura e chiusura.
Equi-Volume Bars	Modificatore a casella di controllo: larghezza della candela = volume scambiato. Scorciatoia verso Price Settings → VOLUME → Width based volume (stessa impostazione, due posti).
Delta-Volume Bars	Modificatore a casella di controllo: intensità del colore della candela = delta. Scorciatoia verso Price Settings → DELTA → Color based on delta . Combinabile con Equi-Volume.
ETH Session	Attivo per impostazione predefinita: il grafico mostra tutte le Electronic Trading Hours incluse le ore notturne. Disattivo: le barre ETH vengono nascoste e viene mostrata solo la price action delle Regular Trading Hours. Inverso di Price Settings → DATA → RTH - only (stesso interruttore).
Auction filter	Disattivo per impostazione predefinita. Rimuove i dati delle aste di apertura/chiusura dai calcoli — il comportamento esatto può variare [CONFIRM: precisely which auction prints are excluded] . Stessa impostazione di Price Settings → Exclude Auction (Tick Data) . Attivarlo ricostruisce l'intero grafico.
Bar values	Attivo per impostazione predefinita. Mostra/nasconde il riquadro in alto a sinistra (O H L C, %V, ΣV, ΔV).
Countdown timer	Mostra un riquadro 00:00 che conta alla rovescia fino alla chiusura della candela corrente, in fondo alla scala dei prezzi (un grafico a 5 minuti conta 5 minuti per candela). La posizione del riquadro è configurabile in Price Settings → COUNTDOWN : la modalità Axis lo fissa alla scala, la modalità Floating lo rende un riquadro libero che puoi trascinare ovunque.
■ Price Settings	Apri la finestra di dialogo completa Price Settings — vedi Impostazioni del grafico dei prezzi.

Nota: Attivare **Auction filter** mostra lo spinner **Building chart** mentre l'intero grafico viene ricostruito. La breve attesa è normale — non si è rotto nulla.

Altri controlli di visualizzazione altrove

- **Tipo di barra e timeframe** (minuti, Range, Renko, Volume, barre Delta...) si scelgono nel menu a discesa del timeframe nella barra del titolo o in **Price Settings** → **Param Type** — vedi Impostazioni del grafico dei prezzi.
- **Finestre di sessione personalizzate** (per esempio solo le prime due ore dopo l'apertura) e la linea verticale di inizio giornata si configurano in **Price Settings** → **CUSTOM TIME SESSION** e **LINE START DAY**.
- Sfondo del grafico, griglia e colori del testo vivono in clic con il tasto destro → **Properties** — vedi La finestra del grafico.

Suggerimenti ed errori comuni

- **"Le mie candele sembrano sbiadite / i colori sono strani"** — la modalità Delta-Volume è attiva. L'intensità codifica il delta; non è un tema rotto. Deseleziona **Delta-Volume Bars** per tornare indietro.
- **"Le mie candele hanno larghezze diverse"** — la modalità Equi-Volume è attiva; la larghezza codifica il volume.
- **"Il mio grafico mostra candele diverse da quelle del mio collega"** — controlla prima l'interruttore **ETH Session**: uno di voi è probabilmente in modalità solo-RTH. Nozioni di base sulle sessioni: Capire la struttura del mercato e le sessioni (RTH/ETH, rollover).
- **"Il countdown resta a 00:00"** — su un feed ritardato o inattivo non ci sono tick in tempo reale a guidarlo; vedi Usa il feed dati gratuito ritardato di 15 minuti.
- **"Il mio riquadro OHLC è vuoto"** — i campi si popolano solo mentre passi il mouse sulle barre (o dall'ultima barra); se non si popolano mai, verifica che **Bar values** sia selezionato.
- I due modificatori a casella di controllo e gli stili di base sono indipendenti: passare da Candlestick a Line mantiene Equi-Volume/Delta-Volume selezionati.

Articoli correlati

- Impostazioni del grafico dei prezzi
- La finestra del grafico
- Capire la struttura del mercato e le sessioni (RTH/ETH, rollover)
- Orderflow 101: bid, ask, aggressore e delta
- Template rapidi del grafico (OF-VP, D-VP, W-VP...)