Pràctica 2 - Servidor FTP (Windows)

UF2 - Serveis de xarxa i Internet


Mounir Sadour

Desenvolupament

Part 1.- Instal·lació


Instal·lació de FileZilla Server. Descarrega la darrera versió des de la pàgina oficial. Durant la instal·lació, seleccionar l'opció d'arrencar com un servei per iniciar-lo automàticament. Configura el port d'administració per defecte (14147). Obre FileZilla Server Interface i connecta't al servei local (127.0.0.1:14147).

Pagina oficial de Filezilla.



The latest stable version of FileZilla Server is 1.9.4. Please select the file appropriate for your


Instalación filezilla.



Port 141147




Iniciar el programa al loguearse.




Certificat generat.



Inici del servidor.



Connectats.




Part 2.- Configuració bàsica


Crea i configura els següents usuaris:

Usuari	Carpeta arrel	Permisos
anonymous	C:\FTPRoot\Anonymous	Només pot baixar fitxers (lectura) però no pugui pujar ni crear carpetes
adminftp	C:\FTPRoot\Admin	Permisos complets (lectura, escriptura, creació i eliminació de fitxers i carpetes)
readonly	C:\FTPRoot\ReadOnly	Permisos només de visualització de fitxers (lectura)

Creacio de les carpetes.




Configuracio dels usuarios:




Configuració de l'usuari anonymous

- Carpeta assignada: C:\FTPRoot\Anonymous.
- Permisos:
 - o **Read only**: Pot llegir i descarregar fitxers.
 - Sense escriptura: No pot pujar fitxers ni modificar-los.
 - Sense eliminació: No pot esborrar fitxers ni carpetes.
 - Subdirectoris: Els permisos s'apliquen també a totes les subcarpetes.
- Autenticació: No requereix contrasenya (opció habilitada).



Configuració de l'usuari adminftp

- Carpeta assignada: C:\FTPRoot\Admin (arrel de treball).
- Permisos:
 - o **Read/Write**: Pot llegir i escriure fitxers.
 - o **Delete**: Pot eliminar fitxers i carpetes.
 - o Create directories: Pot crear noves carpetes i subcarpetes.
 - Subdirectoris: Els permisos s'apliquen a totes les subcarpetes.
- Accés complet: Pot realitzar qualsevol acció dins la carpeta assignada.
- Autenticació: Requereix contrasenya per seguretat.




Configuració de l'usuari readonly

- Carpeta assignada: C:\FTPRoot\ReadOnly.
- Permisos:
 - o Read Only: Pot visualitzar i descarregar fitxers.
 - Sense escriptura: No pot pujar ni modificar fitxers.
 - Sense eliminació: No pot esborrar fitxers o carpetes.
 - Subdirectoris: Els permisos s'apliquen també a totes les subcarpetes.
- Autenticació: Pot requerir contrasenya (opcional, segons configuració del servidor).


Part 3.- Configuració avançada


Realitza les següents configuracions:

• Mode passiu. Configura un rang de ports específic (de 50000-50100).




Seguretat amb TLS/SSL. Habilita TLS/SSL. Crea un certificat autofirmat i configura
 l'ús obligatori de connexions segures per a tots els usuaris.






Part 4.- Proves i validació

Instal·lació del FileZilla al client.




Introduïm la ip l'usuari i la contrasenya si cal, per accedir




Comprovacions:


Crem el arxiu prova.




Podem obrir el fitxer.




Descarger.




Transferir archivo Permiso denegado.




Eliminar archivo.




Permiso denegado.




Creación del directori.




Permis denegat.



Edicio de arxiu







Permís denegat.

ADMINFTP


Creacio del archiu




Conexio.




Logs del servidor (tot funciona correctament)





Modificar el archiu.




Visualizar












Transferir archius





Elimina archius




READONLY











2. Prova FTPS. Verifica que no pots connectar-te sense utilitzar TLS/SSL.





El servidor de **FileZilla** està configurat per **rebutjar qualsevol connexió que no utilitzi TLS/SSL**, garantint així que totes les dades, incloent-hi els usuaris i les contrasenyes, es transmetin **de manera xifrada i segura**

Part 5.- Connexió per línia de comandes

Connecta't, com usuari **anònim**, al servidor FTP de la URV (*ftp.urv.cat*) des de la línia de comandes. Navega pels seus directoris i descarrega el fitxer *wrar250.exe*. Indica les comandes utilitzades i mostra captures del procés seguit. Prova de pujar un fitxer i mostra el resultat obtingut i detalla si és l'esperat. (Es pot realitzar des de Windows o des de Linux).

Login

```
Fitxer Màquina Visualitza Entrada Dispositius Ajuda

Símbolo del sistema - ftp ftp.urv.cat

Comicrosoft Windows [Versión 10.0.19041.508]

C) (c) 2020 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\mounir>ftp ftp.urv.cat
Conectado a wpf6.urv.cat.

On 220 Servidor FTP Universitat Rovira i Virgili
200 UTF8 set to on
Usuario (wpf6.urv.cat:(none)): anonymous

da 331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password
Contraseña:
230-Benvingut al FTP an@nim de la Universitat Rovira i Virgili - Tarragona - Catalunya
230 Anonymous access granted, restrictions apply
```

LS per veure els directoris

```
ftp> ls
200 PORT command successful
150 Opening ASCII mode data connection for file list

...
incoming
index.html
welcome.msg
pub
226 Transfer complete
ftp: 50 bytes recibidos en 0.00segundos 50000.00a KB/s.
ftp>
```

Entro al pub i faig un ls.

```
ftp> cd pub

250 CWD command successful

ftp> ls

200 PORT command successful

150 Opening ASCII mode data connection for file list

...

antivirus

softcatala

ssh

cygwin

linux

226 Transfer complete

ftp: 53 bytes recibidos en 0.00segundos 53000.00a KB/s.

ftp>
```

Accedeixo a softcatala i faig un ls.

```
ттр: 53 bytes recipiuos en 0.00segunuos 53000.00a кв/s.
ftp> cd softcatala
250 CWD command successful
ftp> ls
200 PORT command successful
150 Opening ASCII mode data connection for file list
.listing
abiword
aspell
catalanitzador
cd-roms
dotclear
eudora
firefox
gimp
gnome
inkscape
ispell
kompozer
leechftp
memoria
```


windowsServer-MounirSadour [S'està executant] - Oracle VirtualBox

Fitxer Màquina Visualitza Entrada Dispositius Ajuda


```
Símbolo del sistema - ftp ftp.urv.cat
ic
populars
recull
 seamonkey
 sunbird
 thunderbird
<sup>n</sup>webcopier
 winamp
winrar
<sup>Ja</sup>opennmt-models
 226 Transfer complete
 ftp: 334 bytes recibidos en 0.09segundos 3.59a KB/s.
 ftp>
 ftp> cd winrar
 250 CWD command successful
 ftp> ls
 200 PORT command successful
 150 Opening ASCII mode data connection for file list
 .listing
 2.50
 2.71
 2.80
 2.90
 226 Transfer complete
 ftp: 44 bytes recibidos en 0.00segundos 44000.00a KB/s.
 ftp>
```

Accedim al director 2.50 i ho llistem, depres descargem el war250.exe

```
ftp> cd 2.50
250 CWD command successful
ftp> ls
200 PORT command successful
150 Opening ASCII mode data connection for file list
.listing
wrar250.exe
226 Transfer complete
ftp: 33 bytes recibidos en 0.02segundos 2.06a KB/s.
ftp>
ftp> get wrar250.exe
200 PORT command successful
150 Opening ASCII mode data connection for wrar250.exe (795409 bytes)
226 Transfer complete
ftp: 800061 bytes recibidos en 0.17segundos 4624.63a KB/s.
ftp>
```



La versió d'aplicació és molt antiga.



No puc crear no modificar res perquè tinc permissió restringida.

```
226 Transfer complete
ftp: 334 bytes recibidos en 0.06segundos 5.39a KB/s.
ftp> mkdir mounir
550 mounir: Permission denied
ftp>
```