


WINDOWS SERVER 2016: Install, Configure, Manage

LAB 21-A


Student Laboratory Exercises
Windows Server 2016 and Windows 10

AMAÇ:


Bu Lab çalışmasındaki amaç katılımcıların Active Directory ' nin boş şifre tanımlamasına izin vermediği halde belirli kullanıcılara boş şifre tanımlamasını yapabilmesini sağlamak.




Server Manager => Tools => Active Directory Users and Computers ' a tıklayalım.




Bos şifre vermek istediğimiz kullanıcıya => **Sağ Tık => Reset Password(Şifre Tazele) seçeneğine tıklayalım.**




New Password(Yeni Şifre) , Confirm Password(Şifre Onayı) bölgümlerini boş bırakalım => **Ok** butonuna tıklayalım.




Ok butonuna tıkladığımız da karşımıza , şifrenin Compexibility(Karmaşıklık) ayarlarına uygun olmadığı , minimum karakter sayısına ulaşılımadığı şeklinde bir hata geldiğini gözlemleyelim.




Server Manager => Tools => Active Directory Administrative Center ' a tıklayalım.




Datahouse.local => System => Password Settings Container => New => Password Settings 'e tıklayalım.




Name(isim) kısmına **bos_sifre** yazalım. Precedence(Öncelik) kısmını **1** yapalım. Diğer tüm alanların Tick'lerini kaldırıyalım. Directly Applies To (Doğrudan Uygulanır) bölümünde kullanıcıları ekleyeceğiz. Add butonuna tıklayalım.




Bos şifreyi hangi kullanıcılarında ayarlamak istiyorsak bu bölümde seçelim. **Ok** 'a tıklayalım.



Kullanıcıımızı seçtikten sonra **OK** butonuna tıklayalım ve bu ekrandan çıkışalım.



Kuralı tanımladığımız kullanıcıya => **Sağ Tık => Reset Password(Şifreyi Tazele)** 'a tıklayalım.**New Password(Yeni Şifre)** ve **Confirm Password(Şifre Onayı)** alanlarını boş bırakalım => **OK** 'a tıklayalım.



Bos şifre tanımlamasını bu kullanıcı içi ayarlamış olduk.Kullanıcıımız oturum açarken şifre yazmadan giriş yapabilecek.