Systèmes d'exploitation, 2ème année Introduction générale

Yves STADLER

Université Paul Verlaine - Metz

5 octobre 2011

Contact



Yves Stadler

- A.T.E.R. IUT de Metz et doctorant au LITA;
- Bureau B3.13;
- yves.stadler@univ-metz.fr;
- github.com/mvy/TC-INFO-ASR4-UPVM-YS.

Agenda

Plan du module

- Système de gestion des fichiers;
- Gestion des processus (Parallélisme, threads, ordonnancement);
- Synchronisation et concurrence;
- Gestion de la mémoire ;
- Communications.

Définition

Extension logicielle du matériel dans le but d'offrir un service suffisant aux utilisateurs.

Objectif

- Masquer la complexité à l'utilisateur;
- Faciliter l'accès aux ressources.

Types de systèmes d'exploitations

- Mode d'exploitation différé;
- Mode interactif d'exploitation, temps partagé;
- Mode temps réel, système embarqués;
- Mono-tâche, multi-tâches.

Organisation d'un système d'exploitation

- Chaque système est basé sur un noyau (kernel);
- La noyau comprend deux parties : indépendante du matériel, dépendante du matériel ;

Partie dépendante

- Gestion des interruptions;
- Gestion mémoire ;
- Gestion des entrées sorties (E/S; IO).

Partie indépendante

- Ordonnanceur-distributeur;
- Gestion des processus;
- Paginiation, va-et-vient;
- Sous-système de fichier;
- Gestion des entrées sorties (partie "haute").


Modèle en couche

Le système peut se présenter comme un ensemble de couches.



Modèle en couche

- Le noyau ou kernel constitue une interface entre le matériel est les programmes
- Il est lui même divisés en couches
- Il est irremplaçable par l'utilisateur
- Il gère les processus, les périphériques, la mémoire



Allocation de ressources Rôle central du *kernel* dans l'exécution des travaux : représentation et gestion des processus; gestion des interruptions; gestion des entrées, sorties.




FIGURE: Exemple de modèle d'allocation de l'UC




FIGURE: Allocation de l'UC pour les systèmes mono-tâche





FIGURE: Allocation de l'UC pour les systèmes multi-tâches

Rappel sur les processus

L'espace de travail

- L'espace de travail est l'ensemble des données en mémoire nécessaires à l'exécution du processus.
- Le code : en langage ASM, liste des instruction pour le processeurs (Pointeur : Compteur Ordinal)
- La pile (stack) : mémoire prévu pour les appels de fonctions. Last In First Out. Données statiques.
- Le tas (heap): mémoire réservée pour l'allocation dynamique. Pas d'ordre particulier d'allocation. Données dynamiques.



Rappel sur les processus

La zone u(tilisateur)

- Données privées du processus. Seule la zone u du processus en cours est manipulable. (struct user <sys/user.h>). Son adresse se trouve dans le mot état.
 - pointeur sur la structure de processus de la table des processus.
 - uid réel et effectif
 - compteurs des temps (users et system) consommés
 - masque de signaux
 - terminal de contrôle du processus si celui-ci existe.
 - dernière erreur rencontrée pendant un appel système.
 - valeur de retour du dernier appel système.
 - Entrées sorties (structures associées aux entrées-sorties)
 - "." et "/" (le répertoire courant et la racine courante (c.f. chroot())
 - La table des descripteurs (fichiers ouverts)
 - Limites de la taille des fichiers de la mémoire utilisable
 - Umask (masque de création de fichiers)

Rappel sur les processus

Contexte

- Son état
- Son mot d'état : en particulier (La valeur des registres actifs ; Le compteur ordinal)
- Les valeurs des variables globales statiques ou dynamiques
- Son entrée dans la table des processus
- Sa zone u
- Les piles user et system
- Les zones de code et de données.

Contexte

■ Lorsqu'un nouveau processus va être exécuté, il y a commutation du mot d'état et changement de contexte. Ces changements sont dictés par l'ordonnanceur.

Mécanismes

- Les interruptions;
- Les appels systèmes;
- Les signaux horloge;
- Les primitives de synchronisation.

Les interruptions

- Événement suffisamment important pour nécessiter une interruption du système.
- Rapide, immédiat.
- Généré aléatoirement par un périphérique ou par l'UC;
- Peut être générée par le système en interne, on parle alors de détournement.

Rôle des interruptions

- Imposer les changement d'état de l'UC;
- Commutation de contexte, générée par une cause extérieur à l'instruction en cours.

Rôle des interruptions

- L'UC doit être en mode interruptible;
- L'interruption doit être prioritaire aux autres interruptions;

Appel au superviseur - Définition

Instruction qui a pour effet de provoquer une commutation de contexte du processeur.

Appel au superviseur - Rôle

- Permettre l'appel depuis un programme d'une procédure du système nécessitant des droits étendus.
- Masquage interruption, allocation de mémoire . . .

Signaux d'horloge

- Composant physique du système;
- Essentiel car il rythme le système;
- Génère des interruptions horloges.

Signaux d'horloge

- Affectation du temps dans le mot horloge
- Pendant l'activation du processus, le mot horloge est décrémenté de 1 à chaque signal;
- Quand le mot vaut 0, un signal d'interruption est généré et le superviseur prend un décision.

Primitives de synchronisation

- Nécessaires à l'asynchronisme;
- Nécessaire à la protection mutuelle ;
- Plus que de simples appels de procédures.

Exemple de l'exclusion mutuelle

- Deux processus A et B veulent mettre à jour le compte en banque d'Alice
- $C_{Alice} = C_{Alice} + Montant_a$ et $C_{Alice} = C_{Alice} + Montant_b$
- Quel est le résultat final?

Fin

Suite

■ Processus et ordonnancement.