

搜索文档...

产品介绍

平台接入指南

微信接入指南

企业微信接入指南

QQ接入指南

飞书接入指南

钉钉接入指南

连接器配置指南

邮箱连接指引

腾讯会议身份认证Token获取指引

ima API Key获取指引

有道云笔记 API Key获取指引

企业微信 Bot ID、Secret 获取指引

腾讯新闻 API Key获取指引

操作指南

新手指引

下载安装

常见问题

微信接入指南

最近更新：2026年3月28日

本指南将帮助您在微信中配置 QClaw，让您可以通过微信ClawBot与 QClaw 完成互

一、前置条件

在开始之前，请确保您已满足以下条件：

- 已在电脑上安装 QClaw
- 微信已安装最新版本

提示：


IOS用户：需更新至8.0.70及以上

安卓用户：需更新至8.0.68及以上，但该功能目前暂时处于灰度测试中，请耐心等待功能上线

二、流程指引


配置入口1：桌面左下角“手机”图标

点击“手机”图标并使用微信扫码，即可完成远程控制权限授权。



配置入口2：设置按钮，进入「远控通道」

- 点击左下角设置按钮，进入「远控通道」
- 选择「微信微信」，点击「配置」
- 使用微信扫码，即可完成远程控制权限授权




注意：

扫码验证后的微信将获得电脑操控权限，请务必妥善保管二维码，避免泄露。

微信配置

- 扫码完成后，在微信上点击「连接」，即可进入对话页面




- 为了方便更好识别与QClaw的对话，可以点击右上角“设置”图标，并点击右上角“...”修改备注名



- 开始对话

返回对话页，发送一条简单消息（例如“你好”）进行连通测试。如果配置正确，QClaw 会接收到消息并在微信中返回回复。



三、常见问题

1、机器人没有响应怎么办？

- 检查 QClaw 状态：确保电脑上的 QClaw 正在运行
- 检查网络连接状态
- 检查微信版本是否为最新

本页目录

本指南将帮助您在微信中配置 Q...

一、前置条件

二、流程指引

配置入口1：桌面左下角“手机”...

配置入口2：设置按钮，进入「...

微信配置

三、常见问题

1、机器人没有响应怎么办？