·、為什麼需要腹膜透析居家照護? 腹膜透析是一種自我照顧 的居家透析治療. 包括:導管出口處之檢視及照護、導管的照 換液步驟、準備清潔的環境、正確洗手及操作過程、自行測 量血壓及體重、均衡的營養、維 持適當的水份及電解質、紀錄與 計算透析液之需要量、正確服用藥物及預防合併症的發生 等。 執行腹膜透析的技巧,會影響腹膜透析治療效果的成功與否(延 伸閱讀:腹膜透析)。二、準備環境與用物 1. 環境: A. 有單獨且 通風良好的房間. 例如:自己的臥室。**B.** 良好的光線及照明設 備。C. 專屬的換液工作桌(檯), 例如:書桌、化妝台。D. 有吊掛 透析液的掛鈎(至少承受3公斤)或點滴架。E. 順暢的洗手動線, 房間內如果有衛浴設備尤佳。F. 有蓋子的專用垃圾桶。G. 家中 如果有飼養寵物,禁止寵物進入,以減少細菌散佈。**2.** 用物: A 身體評估配備:體重計、血壓計、體溫計、血糖機(糖尿病者需 要)。B. 換液相關用品:洗手液、擦手紙、酒精噴槍、口罩、磅 秤、電毯等。 C. 導管出口處照護用品:小瓶裝生理食鹽水、無菌 棉枝、無菌紗布、膠帶等。三、透析液的保管與存放 1. 透析液應 存放在乾燥、通風,避免陽光直接照射的室內環境。2. 依不同 的透析液濃度分別疊放,以5-7箱為佳。3. 開箱時切記不要用切 割器或刀子,避免不小心割破透析液袋。四、居家透析的照護原 則 1. 換液注意事項 A. 注意個人衛生, 尤其在做任何和腹膜透 析治療相關的步驟時,都要先確實洗淨雙 手並擦乾及戴口罩。

B. 紀錄注入量及脫水量, 每日紀錄與計算透析液之需要量。C. 遵守醫護人員教您的標準換液技術,正確執行換液技術,觀察引 流液進出速度及 清澈度。D. 每天持續且確實紀錄透析治療情 形. 包括:正確紀錄血壓、體重。 E. 定期回診追蹤檢查. 提供腹 膜透析醫療小組瞭解您在居家治療整體概況的資訊。2. 導管相 關照護 A. 導管出口處自我照護,正確固定導管與辨識發炎症 狀。(延伸閱讀:腹膜透析病人 導管出口處自我照護)。B. 有下列 情況發生時,請立即與腹膜透析室聯絡:a. 導管接頭鬆脫、污 染時。b. 引流液混濁、腹痛、發燒時。c. 輸液管有破裂、漏液 時。d. 其他與腹膜透析治療有關的緊急事件, 而您自己無法解 決的時候。3. 其他 A. 適當的運動:例如:步行、慢跑、爬山、上 下樓梯、氣功、太極拳、羽球、乒乓 球、高爾夫球等, 可以改善心 肺耐力的運動。B. 飲食:透析病人每天蛋白質建議量為 1.0~1.2g/kg,以高生理價值蛋白質為主,以 高纖、低磷、低糖、 低脂的飲食原則,以蒸、煮、烤或滷之烹調方式取代煎或 炸。C 水份控制:控制每天水份攝取量:前一天的尿量與透析脫出的水 量, 加上 500~700cc的水份量來計算;減少長期使用高葡萄糖 濃度透析藥水(4.25%),以保 存完整的腹膜功能。