Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10   3/19/15 01:07:22
HW1ASM (EXE)   Move And add operations   Page   1-1

```
                     TITLE   HW1ASM  (EXE)   Move And add operations
                     ;--------------------------------------------
 0000                STACK   SEGMENT PARA STACK  'Stack'
 0000  0020[                 DW      32  DUP(0)
       0000

           ]

 0040                STACK   ENDS
                     ;--------------------------------------------
 0000                DATASEG SEGMENT PARA    'Data'
 0000  00D7          FLDD    DW      215
 0002  007D          FLDE    DW      125
 0004  0000          FLDF    DW      ?
 0006                DATASEG ENDS
                     ;--------------------------------------------
 0000                CODESEG SEGMENT PARA    'Code'
 0000                MAIN    PROC    FAR
                        ASSUME  SS:STACK, DS:DATASEG, C
             S:CODESEG
 0000  B8 ---- R              MOV     AX, DATASEG
 0003  8E D8                  MOV     DS, AX
 0005  A1 0000 R              MOV     AX, FLDD
 0008  03 06 0002 R           ADD     AX, FLDE
 000C  A3 0004 R              MOV     FLDF, AX
 000F  B8 4C00                MOV     AX, 4C00H
 0012  CD 21                  INT     21H
 0014                MAIN    ENDP
 0014                CODESEG ENDS
                        END     MAIN
```

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10   3/19/15 01:07:22
HW1ASM (EXE)   Move And add operations   Symbols-1

Segments and Groups:

N a m e	Length	Align	Combine	Class
CODESEG	0014	PARA	NONE	'CODE'
DATASEG	0006	PARA	NONE	'DATA'
STACK	0040	PARA	STACK	'STACK'

Symbols:

N a m e	Type	Value	Attr
FLDD	L WORD	0000	DATASEG
FLDE	L WORD	0002	DATASEG
FLDF	L WORD	0004	DATASEG
MAIN	F PROC	0000	CODESEG Length = 0014
@CPU	TEXT	0101h	
@FILENAME	TEXT	hw1	
@VERSION	TEXT	510	

```
      25 Source  Lines
      25 Total   Lines
      14 Symbols

   47220 + 447160 Bytes symbol space free

       0 Warning Errors
       0 Severe  Errors
```