

Discord 온보딩과 팀 연동

서버 참여 후 역할·팀 채널 동기화를 확인합니다.

 **AX**
학습관리시스템

AX 교육 · 가이드 예시

워크스페이스 1개

WORKSPACE

대시보드

봇 연결 현황

봇 데이터 · 운영

학습 과정

팀 관리

출결 관리

성적 관리

강의 영상

멘토링 일정

과제 관리

봇 · 서버 관리

활동 로그

워크스페이스 설정

구성원 · 초대

학생 계정 발급

Discord 인증 관리

제출 내역

공지 관리

AX 교육 · 가이드 예시 > 온보딩 · 팀 연동

현재 화면 검색

로그아웃

새로고침

LEARNING OPERATIONS

온보딩 · 팀 연동

서버 참여 안내 · 역할 부여 · 팀 채널 자동 구성

서버 참여 안내 · 자기소개 · 웹 팀 배정

서버 온보딩

사용 안 함

대상 Discord 서버

700000000000000001

☐ 서버 참여 시 자동 온보딩

시작 안내 채널

자기소개 채널

시작하기

자기소개

시작 안내 고정글

서버 이용 순서

1. 웹에서 가입 승인 상태와 Discord 인증을 확인하세요.

2. 수강생은 아래 버튼으로 자기소개를 작성하세요. 멘토·운영자는 자기소개가 필요 없습니다.

3. 웹에 배정된 팀과 채널을 확인하세요.

팀 배정은 운영자가 관리합니다. 미배정 상태라면 운영자에게 문의하세요.

이 서버에 연결할 과정

☐ 생성형 AI 실무 프로젝트

온보딩 저장 및 적용

팀 배정 · 0개 팀

팀 관리에서 팀을 만들고 학생 계정 발급에서 학생의 조를 배정합니다. 저장한 배정은 봇에 자동 반영됩니다.

팀 관리

수강생 배정

팀	배정 인원
참여 순서	
서버 참여 → 안내 DM, 대기 역할 부여	
DM이 막혀 있으면 시작 안내 채널에서 진행	
웹 가입 승인·Discord 인증·과정 등록 확인	
자기소개 완료 → 수강생·완료·배정 팀 역할 부여	

팀별 대화·음성 채널은 팀원·워크스페이스 관리자·메인 강사·해당 조 담당 멘토에게 공개됩니다. 팀 변경 시 이전 팀 역할을 회수합니다.

자기소개 완료: 0명

봇에 역할 관리·채널 관리·메시지 고정 권한이 필요합니다. 봇 역할을 LMS 역할보다 위에 두고 Server Members Intent를 켜 주세요.

© 2026 AX 교육 · 가이드 예시

AX 학습관리시스템

도움말

실제 LMS 화면 · 가이드용 예시 데이터 · 2026-10-03

화면 확인 01 / 02

Discord 온보딩과 팀 연동

LMS 로그인 → 워크스페이스 선택 → 해당 기능 메뉴

01 서버와 조 연결 확인

온보딩 · 팀 연동에서 서버·조 설정을 확인합니다.

03 누락 대응

학생은 인증 후 자기소개를 완료해야 합니다. 권한 오류는
Discord 봇 역할 순서와 채널 권한을 확인합니다.

02 적용 상태 확인

역할과 팀 채널의 연결 상태·오류를 확인합니다.