目次

- 1.ログインページ (login.php)
- 2.サインアップページ (signup.php)
- 3.サインアップ確認ページ(signup_conf.php)
- 4.サインアップ完了ページ (signup_comp.php)
- 5.パスワード再設定案内ページ(pwd_reset.php)
- 6.パスワード再設定フォーム(pwd_form.php)
- 7.パスワード再設定完了ページ(pwd_comp.php)
- 8.メインページ (main.php)
- 9.投稿検索ページ (post_serch.php)
- 10.マイページ (mypage.php)
- 11.新規投稿スポット登録ページ(post_spot.php)
- 12.新規投稿エピソード登録ページ (post_episode.php)
- 13.新規投稿内容確認ページ(post_conf.php)
- 14.アカウント情報編集ページ (user_edit.php)
- 15.アカウント情報編集内容確認ページ (user_edit_conf.php)
- 16.アカウント削除確認ページ (user_delete_conf.php)
- 17.自分の投稿詳細ページ(my_post.php)
- 18.自分の投稿編集ページ(post_edit.php)
- 19.投稿編集スポット再登録ページ(post_edit_spot.php)
- 20.編集内容確認ページ (post edit conf.php)
- 2 1.投稿削除確認ページ(post_delete_conf.php)
- 22.フォロー/フォロワー一覧ページ(follow.php/follower.php)
- 23.自分以外のユーザーのページ (user page.php)
- 24.足跡一覧ページ(footprint_list.php)
- 25.自分以外の投稿詳細ページ (post detail.php)
- 26.管理者ページ(ownerpage.php)
- 27.管理ユーザ専用ユーザ検索ページ(user_list.php)
- 28.管理ユーザ専用投稿検索ページ(post_list.php)
- 29.エラー画面 (error.php)

ページ共通設定

・ログイン前ページのヘッダー (P1~7)

Фпі			

・ログイン後ページのヘッダー (P8~)

②□ ⊐	[③ユーザアイコン	④ログアウト

・タイムラインや一覧などでの投稿表示部分

⑤タイトル⑤ 画像↓ ユーザアイコン⑦ ⑧ユーザー名 投稿日時

使用部品					
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明	
1	サイトロゴ	画像		クリックでlogin.phpへ遷移	
2	サイトロゴ	画像		クリックでmain.phpへ遷移	
3	ログインユーザアイコン	画像		クリックでmypage.phpへ遷移	
4	ログアウト	ボタン		クリックでpop確認→login.phpへ遷移	
5	投稿画像	ボタン		クリックでpost_detail.php?=へ遷移	
6	投稿タイトル	ボタン		クリックでpost_detail.php?=へ遷移	
7	投稿ユーザアイコン	ボタン		クリックでuser_page.php?=へ遷移	
8	投稿ユーザー名	ボタン		クリックでuser_page.php?=へ遷移	
ー 行字:DBか	L らデータ取得			1	

ヘッダー

ログイン

①メールアドレス入力

②パスワード入力

<u>※パスワードを忘れた方はこちら</u>

③ログイン

④新規登録はこちらから

使用部品					
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明	
1	メールアドレス	テキストボックス	IN	メールアドレスを入力	
2	パスワード	テキストボックス	IN	パスワードを入力	
3	ログイン	ボタン		クリックでログイン処理→main.phpへ遷移	
4	新規登録	ボタン		クリックでsignup.phpへ遷移	

ヘッダー
新規登録
①ユーザー名入力
②メールアドレス入力 ③パスワード入力
③パスワード確認入力
④入力確認

使用部品					
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明	
1)	ユーザー名	テキストボックス	IN	ユーザー名を入力	
2	メールアドレス	テキストボックス	IN	メールアドレスを入力	
3	パスワード	テキストボックス	IN	パスワードを入力	
4	入力確認	ボタン		クリックでsignup_conf.phpへ遷移	

ヘッダー
新規登録内容確認
ユーザー名: <u>XXXX</u>
メールアドレス: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
パスワード: <u>xxxxxxxx</u>
①登録

	使用部品				
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明	
1	登録	ボタン		クリックでsignup_comp.phpへ遷移	

	ヘッダー
	新規登録完了しました
[①ログイン画面へ

	使用部品					
	ログインページへリンク、メインページへのリンク、マイページへのリンク、ログアウト(ログインページへのリンク)					
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明		
1	ログイン	ボタン		クリックでlogin.phpへ遷移		

ヘッダー
パスワード再設定
①メールアドレス入力
②メール送信

	使用部品				
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明	
1)	メールアドレス	テキストボックス	IN	メールアドレスを入力	
2	メール送信	ボタン		クリックでメールアドレス情報確認 →メール送信	

ヘッダー パスワード再設定 ③新しいパスワード入力 ③新しいパスワード確認入力 ③登録

	使用部品						
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1)	新しいパスワード	テキストボックス	IN	新しいパスワード入力			
2	新しいパスワード確認	テキストボックス	IN	新しいパスワード確認入力			
3	登録	ボタン		クリックでpwd_comp.phpへ遷移			

ヘッダー
バスワード再設定完了しました
①ログイン画面へ

	使用部品								
	ログインページへリンク、メインページへのリンク、マイページへのリンク、ログアウト (ログインページへのリンク)								
識別ID	識別ID ラベル 部品種類 入出力 部品の説明								
1)	サイトロゴ	ボタン		クリックでlogin.phpへ遷移					

8.メインページ(main.php) ※デフォルト→タイムライン表示(自分と友人の投稿最新順)

ヘッダー								
	①タイムライン ②投稿検索							
投稿表示	投稿表示	投稿表示						
投稿表示	投稿表示	投稿表示						
	③ < 1 2 3 4 5 >							

	使用部品						
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1)	タイムライン	ボタン		クリックでmain.phpへ遷移			
2	投稿検索	ボタン		クリックでpost_search.phpへ遷移			
3	ページ番号	ボタン		以下の通り			

※オレンジ:共通設定で別定義 ※青字:DBからデータ取得して表示 ③:投稿表示は12件/1ページ

	ヘッダー								
	①検索ワード入力								
投稿表示	投稿表示	投稿表示							
投稿表示	投稿表示	投稿表示							
③ < 1 2 3 4 5 >									

	使用部品						
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1)	検索ワード入力	テキストボックス	IN	検索ワード入力			
2	さがす	ボタン		クリックで検索結果表示			
3	ページ番号	ボタン		以下の通り			

※オレンジ:共通設定で別定義 ※青字:DBからデータ取得して表示 ③:投稿表示は12件/1ページ

ヘッダー
(アイコン 画像 マイル マイルステータス:○○ (全) マイルステータス:○○ (全) マイルステータス:○○ (全) マイルステータス:○○ (全)
<u>ユーザー名</u> プロフィール 「情報編集」
⑥自分の投稿一覧
投稿表示
® < 1 2 3 4 5 >

	使用部品						
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1)	マイル履歴	ボタン		クリックでマイル履歴pop表示			
2	フォロー中一覧	ボタン		クリックでfollow.phpへ遷移			
3	フォロワー一覧	ボタン		クリックでfollower.phpへ遷移			
4	新規投稿	ボタン		クリックでcreate_post.phpへ遷移			
(5)	ユーザー情報編集	ボタン		クリックでuser_edit.phpへ遷移			
6	自分の投稿一覧	ボタン		クリックでmypage.phpへ遷移			
7	足跡一覧	ボタン		クリックでfootprint_list.phpへ遷移			
8	ページ番号	ボタン		以下の通り			

※オレンジ: 共通設定で別定義 ※青字: DBからデータ取得して表示 ⑧: 投稿表示は12件/1ページ ●●: 数字(カウントして表示) ランク: マイル数に応じて表示

11.新規投稿スポット登録ページ(post_spot.php)



	使用部品						
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1)	検索ワード入力	テキストボックス	IN	検索ワード入力			
2	さがす	ボタン		クリックでGooglemap検索			
3	マーク	ボタン		クリックで名称・住所取得			
4	マイページに戻る	ボタン		クリックでmypage.phpへ遷移			
(5)	登録	ボタン		クリックでpost_episode.phpへ遷移 DBにspot情報登録			

12.新規投稿エピソード登録ページ(post_episode.php)

	^	ヽッダー	
スポット情報			
名称:	00000000000		
所在地:	00000000		
エピソード登録			
タイトル	①タイトル登録		
画像	②画像登録		
エピソード	③エピソード登録		
	④スポット登録に戻る	⑤投稿内容確認	

	使用部品						
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1	タイトル	テキストボックス	IN	タイトル入力			
2	画像	ファイル選択		画像をファイルから登録			
3	エピソード	テキストボックス	IN	エピソード入力			
4	スポット登録に戻る	ボタン		クリックでpost_spot.phpへ遷移 (入力内容保持)			
(5)	投稿内容確認	ボタン		クリックでpost_conf.phpへ遷移			

1 3.新規投稿内容確認ページ(post_conf.php?post_id=\$post_id)

	ヘッダー
spot情報	る称: ○○○○○ 所在地: ○○○○○○○ ジャンル: #○○ #○○○
タイトノ	l
	投稿画像
	エピソード
	①編集画面に戻る ②投稿する

	使用部品				
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明	
1)	編集画面に戻る	ボタン		クリックでpost_episode.phpへ遷移 (入力内容保持)	
2	投稿	ボタン		クリックでmypage.phpへ遷移 DBに投稿データ追加	

	ヘッダー	
	アカウント情報編集	
ユーザー名	①ユーザー名入力	
メールアドレス	②メールアドレス入力	
パスワード	③パスワード入力	
パスワード確認	④パスワード確認入力	
アイコン画像 ⑤変更する	画像表示	
プロフィール	⑥プロフィール入力	
	⑦編集内容確認 ⑧アカウントを削除する	

	使用部品						
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1)	ユーザー名入力	テキストボックス	IN	ユーザー名入力			
2	メールアドレス入力	テキストボックス	IN	メールアドレス入力			
3	パスワード入力	テキストボックス	IN	パスワード入力			
4	パスワード確認入力	テキストボックス	IN	パスワード確認入力			
(5)	画像変更	ファイル選択		ファイルから画像登録			
6	プロフィール入力	テキストボックス	IN	プロフィール入力			
①	編集內容確認	ボタン		クリックでuser_edit_conf.phpへ遷移			
8	アカウント削除	ボタン		クリックでuser_delete_conf.phpへ遷移			

ヘッダー

アカウント情報編集内容確認

ユーザー名: 00000

メールアドレス: 00000000000

パスワード: 0000000

0000000 パスワード確認 :

アイコン画像 :

00000000000 プロフィール :

①編集画面に戻る ②登録する

	使用部品					
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明		
1)	編集画面へ戻る	ボタン		クリックでuser_edit.phpへ遷移 (入力内容保持)		
2	登録	ボタン		クリックでmypage.phpへ遷移 DBのユーザ情報更新		

16.アカウント削除確認ページ(user_delete_conf.php)

ヘッダー

アカウントを削除しても良いですか?

①削除する

②編集画面に戻る

ユーザー名: 000000

メールアドレス: 00000000000

パスワード: 0000000

パスワード確認 : 0000000

アイコン画像 :

画像

プロフィール: 00000000000

00000000000

	使用部品					
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明		
1	削除	ボタン		クリックでlogin.phpへ遷移 DBの投稿データ論理削除		
2	編集画面に戻る	ボタン		クリックでuser_edit.phpへ遷移		

※オレンジ:共通設定で別定義

※青字:DBからデータ取得して表示

17.自分の投稿詳細ページ(my_post.php?post_id=\$post_id)

^	ヽッダー
スポット情報 名称: ○○○○○ 所在地: ○○○○○○○○	MAP
タイトル いいね •• 足跡 •• アイ ユーザー名 コン 投稿日時 訪問日	①投稿を編集する
投稿画修	\$
エピソ-	– k

	使用部品				
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明	
1)	投稿を編集	ボタン		クリックでpost_edit.phpへ遷移	

18.自分の投稿編集ページ(post_edit.php)

		ヘッダー	
スポット情報 名称:	00000000000	①スポットを変更する	
所在地:	00000000		
エピソード登録 タイトル	②タイトル登録]	
画像	③画像登録]	
エピソード	④エピソード登録		
	⑤編集内容確認	⑥投稿を削除する	

使用部品					
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明	
1	名称	テキストボックス	IN		
2	所在地	テキストボックス	IN		
3	タグ	テキストボックス	IN	任意のタグを3つまで登録	
4	地図から探す	ボタン			
(5)	タイトル	テキストボックス	IN		
6	画像	テキストボックス	IN		
7	エピソード	テキストボックス	IN		
8	編集内容確認	ボタン		クリックでpost_edit_conf.phpへ遷移	
9	削除	ボタン		クリックでpost_delete_conf.phpへ遷移	




	使用部品						
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1	検索ワード入力	テキストボックス	IN	検索ワード入力			
2	さがす	ボタン		クリックでGooglemap検索			
3	マーク	ボタン		クリックで名称・住所取得			
4	編集画面に戻る	ボタン		クリックでpost_edit.phpへ遷移			
(5)	再登録	ボタン		クリックでpost_edit.phpへ遷移 DBにspot情報登録			

 ヘッダー	
Spot情報	
タイトル	
投稿画像	
エピソード	
①編集画面に戻る ②投稿する	

	使用部品						
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1)	編集画面に戻る	ボタン		クリックでpost_edit.phpへ遷移 (入力内容保持)			
2	投稿	ボタン		クリックでmypage.phpへ遷移 DBに投稿データ追加			

こちらの投稿を削除しても良いですか? ①削除する ②編集画面に戻る Spot情報 MAP タイトル 投稿画像	ヘッダー
名称: ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	こちらの投稿を削除しても良いですか? ①削除する ②編集画面に戻る
投稿画像	MAP 名称: ○○○○○
	タイトル
エピソード	投稿画像
	エピソード

	使用部品						
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1	削除	ボタン		クリックでmypage.phpへ遷移 DBの投稿データ削除			
2	編集画面に戻る	ボタン		クリックでpost_edit.phpへ遷移 (入力内容保持)			



	使用部品						
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1	ユーザー画像	ボタン		クリックでuser_page.php?user_id=\$user_id へ遷移			
2	ユーザー名	ボタン		クリックでuser_page.php?user_id=\$user_id へ遷移			
3	フォローステータス	ボタン		クリックでフォローorフォロー解除			

※青字:DBからデータ取得して表示

全件表示

フォローステータス:フォローしているユーザ→「フォロー中」/ フォローしてないユーザ→「フォローする」

	ヘッダー			
画像		●●● マイル	④フォローステータス	
プロフィール ○○(ユ ーザー名)さんの投稿	订一覧			
投稿表示	投稿表示	投	稿表示	
	⑤ < 1 2 3 4 5	>		

	使用部品						
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1	マイル履歴	ボタン		クリックでマイル履歴pop表示			
2	フォロー中一覧	ボタン		クリックでfollow.phpへ遷移			
3	フォロワー一覧	ボタン		クリックでfollower.phpへ遷移			
4	フォローステータス	ボタン		クリックでフォローorフォロー解除			
(5)	ページ番号	ボタン		以下の通り			

※青字:DBからデータ取得して表示 / ●●:数字(カウントして表示)

⑤:投稿表示は12件/1ページ ランク:マイル数に応じて表示

フォローステータス:フォローしているユーザ→「フォロー中」/ フォローしてないユーザ→「フォローする」


足跡をつけた投稿一覧			
投稿表示	投稿表示	投稿表示	
投稿表示	投稿表示	投稿表示	

	使用部品					
識別ID ラベル 部品種類 入出力 部品の説明						
1)	ページ番号	ボタン		以下の通り		

※青字:DBからデータ取得して表示

: 投稿表示は12件/1ページ

・足跡をつけた日時新しい順



	使用部品							
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明				
1)	いいね	ボタン		クリックでいいね				
2	足跡	ボタン		クリックで足跡				

※青字:DBからデータ取得して表示 / ●●→数字

ヘッダー	
管理者ページ	
①ユーザ検索	
②投稿検索	

	使用部品						
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明			
1)	ユーザ検索	ボタン		クリックでuser_list.phpへ遷移			
2	投稿検索	ボタン		クリックでpost_list.phpへ遷移			

ヘッダー

管理ユーザー専用画面

ユーザ名 ①検索ワード入力 ②探す ソート ③並べ替えプルダウン選択

ユーザーid	ユーザー名	マイル数	ステータス	投稿数	足跡数	詳細
ユーザーid	ユーザー名	マイル数	ステータス	投稿数	足跡数	<u>④ユーザページへ</u>
ユーザーid	ユーザー名	マイル数	ステータス	投稿数	足跡数	<u>④ユーザページへ</u>
ユーザーid	ユーザー名	マイル数	ステータス	投稿数	足跡数	<u>④ユーザページへ</u>
ユーザーid	ユーザー名	マイル数	ステータス	投稿数	足跡数	<u>④ユーザページへ</u>
ユーザーid	ユーザー名	マイル数	ステータス	投稿数	足跡数	<u>④ユーザページへ</u>
ユーザーid	ユーザー名	マイル数	ステータス	投稿数	足跡数	<u>④ユーザページへ</u>
ユーザーid	ユーザー名	マイル数	ステータス	投稿数	足跡数	<u>④ユーザページへ</u>

⑤ < 1 2 3 4 5 >

使用部品						
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明		
1)	検索ワード入力	テキストボックス	IN	ユーザ名検索ワード入力		
2	検索	ボタン		クリックでユーザ検索・一覧表示		
3	ソート	プルダウン		選択した条件でソート表示		
4	ユーザーページへ	ボタン		クリックでuser_page.php?post_id=\$post_id へ遷移		
(5)	ページ番号	ボタン		以下の通り		

※オレンジ:共通設定で別定義 ※青字:DBからデータ取得して表示 ④:表示は100件/1ページ デフォルト:登録が新しいユーザ順

ヘッダー

管理ユーザー専用画面

タイトル ①検索ワード入力 ②探す ソート ③並べ替えプルダウン選択

投稿id	ユーザー名	タイトル	スポット	投稿日時	いいね数	足跡数	詳細
投稿id	ユーザー名	タイトル	スポット	投稿日時	いいね数	足跡数	③投稿詳細へ
投稿id	ユーザー名	タイトル	スポット	投稿日時	いいね数	足跡数	③投稿詳細へ
投稿id	ユーザー名	タイトル	スポット	投稿日時	いいね数	足跡数	③投稿詳細へ
投稿id	ユーザー名	タイトル	スポット	投稿日時	いいね数	足跡数	③投稿詳細へ
投稿id	ユーザー名	タイトル	スポット	投稿日時	いいね数	足跡数	③投稿詳細へ
投稿id	ユーザー名	タイトル	スポット	投稿日時	いいね数	足跡数	③投稿詳細へ
投稿id	ユーザー名	タイトル	スポット	投稿日時	いいね数	足跡数	③投稿詳細へ

④ < 1 2 3 4 5 >

使用部品						
識別ID	ラベル 部品種類		入出力	部品の説明		
1)	検索ワード入力	テキストボックス	IN	タイトル検索ワード入力		
2	検索	ボタン		クリックで投稿検索・一覧表示		
3	ソート	プルダウン		選択した条件でソート表示		
4	投稿詳細へ	ボタン		クリックでpost_detail.php?post_id=\$post_id へ遷移		
(5)	ページ番号	ボタン		以下の通り		

※オレンジ:共通設定で別定義 ※青字:DBからデータ取得して表示 ④:表示は100件/1ページ デフォルト:投稿日時新しい順

不正なアクセスです

①元のページに戻る

使用部品						
識別ID	ラベル	部品種類	入出力	部品の説明		
1	元のページに戻る	ボタン		クリックで元の表示画面に遷移		
セキュリティエラー発生時						