


変換機能サンプル

Markdown → HTML / PDF 変換 全要素確認用



改訂履歴

版	日付	担当者	改訂内容
1.0	2026-05-01	田中	初版作成
1.1	2026-05-17	鈴木	Mermaidダイアグラム対応を追加 改訂履歴ページを追加

目次

- 1. 変換機能サンプル
- 2. 見出しの自動番号
 - 2.1 サブセクション
 - 2.1.1 さらに深いセクション
- 3. 基本テキスト要素
 - 3.1 リスト
 - 3.2 番号付きリスト
 - 3.3 引用
 - 3.4 区切り線
 - 3.5 リンクと強調
- 4. コードブロック
- 5. Mermaidグラフ
 - 5.1 フローチャート（図番号・キャプション付き）
 - 5.2 シーケンス図（図番号・キャプション付き）
 - 5.3 キャプションなし（図番号のみ）
- 6. テーブル（標準Markdown）
- 7. 独自DSL ブロック
 - 7.1 warning（警告）
 - 7.2 center（中央揃え）
 - 7.3 right（右寄せ）
 - 7.4 large（大きい文字）
 - 7.5 red（赤文字）
 - 7.6 figure（図 — internal起点・デフォルトサイズ）
 - 7.7 figure（図 — internal起点・幅指定）
 - 7.8 figure（図 — external起点）
 - 7.9 figure（図 — 配置指定）

7.10 table (キャプション付き表)

8. ページ区切り

9. ページ区切り後のページ

9.1 まとめ

1. 変換機能サンプル

本ドキュメントは **Markdown → HTML / PDF 変換機能** の全要素をひとつのファイルで確認するためのサンプルです。

2. 見出しの自動番号

見出しには自動で番号が付与されます（`style.json` の `heading.numbering` で制御）。

2.1 サブセクション

2.1.1 さらに深いセクション

本文テキストです。 `inline code` もこのように表示されます。

単一改行はスペース扱いになります（段落は変わらない）。この行は上の行と同じ段落です。

行末に `\` で改行できます。

ここから新しい行になります。

行末に半角スペース2つでも同じ効果です。

ここから新しい行になります。

空行を挟むと段落が分かります。

3. 基本テキスト要素

3.1 リスト

- 箇条書き1
- 箇条書き2
 - ネスト1
 - ネスト2

- 箇条書き3

3.2 番号付きリスト

1. 手順1
2. 手順2
3. 手順3

3.3 引用

これは引用テキストです。複数行にまたがることもできます。

3.4 区切り線

3.5 リンクと強調

太字テキスト、斜体テキスト、打ち消し線

4. コードブロック

インライン: `const x = 42;`

ブロック:

```
// JavaScriptのサンプル
function greet(name) {
  return `Hello, ${name}!`;
}

console.log(greet("World"));
```

```
# シェルコマンド
node .tools/scripts/convert/build.mjs input.md
```

5. Mermaidグラフ

````mermaid` コードブロックの直後にキャプション行を書くと「図」として図番号・キャプション付きで出力されます。

### 5.1 フローチャート（図番号・キャプション付き）




図5.1 Markdown変換パイプラインのフローチャート

### 5.2 シーケンス図（図番号・キャプション付き）




図5.2 ログイン処理のシーケンス図

## 5.3 キャプションなし（図番号のみ）




図5.3

## 6. テーブル（標準Markdown）

ID	名前	役割	ステータス
001	山田太郎	管理者	有効
002	鈴木花子	一般ユーザー	有効
003	田中一郎	閲覧者	無効

## 7. 独自DSL ブロック

以下は `000_schema/convert/dsl.json` で定義されたブロックです。

### 7.1 warning（警告）

デフォルト（`style.json` の `warningMaxWidth` が適用される）：

この操作は元に戻せません。実行前に必ずバックアップを取得してください。

幅を指定する場合は `width=` 属性で上書き可能。`style.json` の設定値:

- `warningMaxWidth` — 最大幅（デフォルト `100%`）
- `colors.warningBg` — 背景色



- `colors.warningBorder` — 左ボーダー色
- `spacing` 系は `dsl.json` の `padding` / `margin` で直接調整

幅 60% 指定:

幅を 60% に絞ったwarningブロックです。

幅 40em 指定:

固定幅 (40em) のwarningブロックです。短いテキストでも枠が広がりすぎません。

## 7.2 center (中央揃え)

---

中央に配置されたテキストです

## 7.3 right (右寄せ)

---

作成日：2026年5月17日

## 7.4 large (大きい文字)

---

重要なお知らせ

## 7.5 red (赤文字)

---

エラー：接続がタイムアウトしました。

## 7.6 figure (図 — internal起点・デフォルトサイズ)

---

`origin=internal` を指定すると、`assetsInternal` に定義したフォルダを起点にパスを解決します。




図7.1 システム構成の概要図

## 7.7 figure (図 — internal起点・幅指定)

---




図7.2 幅を60%に指定した図

ピクセル指定も可能です。




図7.3 400×300px 指定の図

## 7.8 figure (図 — external起点)

`origin=external` を指定すると、`assetsExternal` に定義したベースURL/パスを起点にパスを解決します。HTTPS URLの場合はそのまま連結、ローカルパス（`c:/...` 等）の場合は `file:///` URIに変換されます。



図7.4 外部（<https://example.com/images/logo.png>）から読み込んだ図

## 7.9 figure (図 — 配置指定)

`align=` 属性で図の水平配置を指定できます。省略時は `center`（中央揃え）です。

左揃え：




図7.5 左揃えで表示した図

中央揃え（デフォルト）：






図7.6 中央揃えで表示した図

右揃え：




図7.7 右揃えで表示した図

## 7.10 table（キャプション付き表）

表7.1 ユーザー一覧

ID	名前	権限
001	山田太郎	管理者
002	鈴木花子	一般

テーブルのセル内で改行するには `<br>` を直接書きます。

項目	内容
対応OS	Windows macOS Linux
備考	1行目 2行目

## 8. ページ区切り

---

以下の行でPDF上のページが切り替わります。

# 9. ページ区切り後のページ

ページ区切り後のコンテンツです。PDF で確認すると、このセクションが新しいページに始まります。

## 9.1 まとめ

このサンプルで確認できる要素：

カテゴリ	要素
Markdown標準	見出し・リスト・表・コード・引用・区切り線
自動番号	h1～h3 に章番号が付く
DSL ブロック	warning / center / right / large / red
DSL 図	figure（幅・高さ指定対応、キャプション付き）
図パス制御	origin=internal（assetsInternal起点） / origin=external（assetsExternal起点）
DSL 表	table（キャプション付き）
Mermaid	flowchart / sequenceDiagram など
ページ制御	pagebreak
PDF 設定	page.json（用紙・余白）
スタイル設定	style.json（フォント・色・スペーシング）