

Listes, rapports et tables COSMOS

Les listes et rapports COSMOS permettent de piloter facilement des sujets divers et variés répertoriés dans COSMOS. Il est possible d'utiliser des rapports prédéfinis mais également d'en créer selon ses besoins.

1) Accéder aux rapports dans COSMOS

Pour cela il vous suffit de vous rendre dans « *Tous* » dans le menu en haut de la page puis de rechercher « *rapport* ». Vous pouvez ensuite sélectionner « *Afficher/Exécuter* ».

Une nouvelle page s'affiche alors :

The screenshot shows the COSMOS Reports interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Tous', 'Favoris', 'Historique', and 'Espaces De Travail'. The title 'COSMOS- Rapports' is displayed above the main content area. Below the title, there is a search bar with a placeholder 'Rechercher' and a button 'Créer un rapport'. The main area is a table listing reports. The columns are: 'Titre' (Title), 'Créé par' (Created by), and 'Dernière modification' (Last modification). One report is listed: 'Rapport utilisateur' created by 'Utilisateur [sys_user]' on '05/02/2025 16:29:33'.

Titre	Créé par	Dernière modification
Rapport utilisateur	Utilisateur [sys_user]	05/02/2025 16:29:33

Plusieurs espaces apparaissent :

- **Mes rapports** : il s'agit des rapports que vous avez créés personnellement (il s'agit de l'espace où vous arrivez par défaut) ;
- **Groupe** : il s'agit de l'ensemble des rapports partagés aux groupes dont vous êtes membres (ex : le rapport « Demandes avec NNI » est accessible à l'ensemble des membres du groupe « SUP_POLARIS_ARSI/MSI ») ;
- **Global/Tous** : l'ensemble des rapports créés à date dans l'outil.

2) Tables utiles dans COSMOS

Les rapports COSMOS sont basés sur les tables présentes dans COSMOS. Afin de vous accompagner au mieux voici une liste non exhaustive de tables considérées comme utiles :

- **Utilisateur [sys_user]** : table des utilisateurs ;
- **Tâche du catalogue [sc_task]** : table contenant l'ensemble des tâches ouvertes dans COSMOS ;
- **Commande [sc_request]** : table contenant l'ensemble des commandes COSMOS ;
- **Incident [incident]** : table contenant l'ensemble des incidents COSMOS ;
- **Ordinateur [cmdb_ci_computer]** : table contenant l'ensemble des ordinateurs présents dans COSMOS ;
- **Demande [sc_req_item]** : table contenant l'ensemble des demandes COSMOS.

3) Exemples de rapports COSMOS utilisables


Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de rapports COSMOS partagés à l'ensemble du groupe « SUP_POLARIS_ARSI/MSI » :

Nom du rapport	Objectif
Suivi des PC Puissance	Rapport listant les PC de l'offre Puissance dans le parc
Postes de travail affectés aux GDP/EEL	Permet le suivi des matériels (PC) affectés aux utilisateurs des GDP et EEL (suivi des déploiements des nouveaux modèles).
Stock SPIE PC et tablettes	Rapport partagé avec PEPSI et SPIE pour le suivi des stocks de matériels (PC)
Demandes avec NNI	Permet d'avoir les demandes avec le NNI du bénéficiaire. Peut permettre aux ARSI de dire quel site fait le plus de demandes par ex (quel bénéficiaire de quel site)
Groupes d'une région	Permet d'avoir les groupes dans une région (Ex : filtrer sur contient "APP" et "LILLE" pour avoir les groupes d'approbation Lille)
Liste des clés RSA	Permet d'avoir les clés RSA actives et leur date expiration
Ordinateurs à blanchir	Permet de voir les ordinateurs à blanchir
Smartphone à blanchir	Permet de voir les smartphones à blanchir
Imprimantes	Permet de voir les imprimantes personnelles et multifonction

4) Créer son propre rapport COSMOS selon ses besoins

Au-delà des rapports partagés vous pouvez également créer vos propres rapports selon vos besoins.

Pour cela il vous suffit de vous rendre dans « *Tous* » dans le menu en haut de la page puis de rechercher « *rapport* ». Vous pouvez ensuite sélectionner « *Créer* ». Vous arrivez alors sur la page ci-dessous :



Il est alors nécessaire de choisir :

- **Un nom pour votre rapport** ;
- **Le type de source** (table ou liste) où le rapport doit aller chercher les informations ;
- **La table/liste** en question.

Une fois ces 3 champs remplis cliquez sur « *Exécution* ».

Fiches ARSI

Le rapport s'affiche alors de la sorte (exemple sur la table utilisateur [sys_user]) :

The screenshot shows the COSMOS reporting interface with the following details:

- Titre de rapport:** Test
- Table:** Utilisateur [sys_user]
- Colonnes affichées:** NNI, Nom complet, E-mail, Actif, CIN, Mls à jour, Emplacement, Ville, Entité Organisationnelle, Alias.
- Données:** A list of user records with their respective details.

NNI	Nom complet	E-mail	Actif	CIN	Mls à jour	Emplacement	Ville	Entité Organisationnelle	Alias
R37297	ALEXANDRE NARDINO (R37297)	alexandre.nardino@rite-france.com	val	16/06/2023	04/02/2025	FRANCEAUVERGNE-RHÔNE-ALPES;LECLERMONT-FER-VALLET.		RTS/Ité-Gestion de l'Infrastructure/DO...	GEMOC LYON
SM39166T	Stephane MOREL (SM39166T)	stephane.morel_externe@rite-france.com	val	01/22/2020	04/02/2025	HORSTE		RTS/Ité Transformation+Environnement...	FC NANTERRE
E26453	PATRICE OUDOT (E26453)	patrice.oudot@rite-france.com	val	16/06/2023	04/02/2025	FRANCEAUVERGNE-RHÔNE-ALPES;CHAMBERY-VANT.		RTS/Ité Gestion de l'Infrastructure/DO...	GMR SAVOIE
R38143	JEAN-FRANCOIS CASSARD (R38143)	jean-francois.cassard@rite-france.com	val	16/06/28	23/04/19	FRANCE-OUESTLA CHAPELLE SUR ERDRE;BAT C...		RTS/Ité Gestion de l'Infrastructure/DO...	FONCTIONS CENTRALES
R31319	BASTIEN CAVALIER (R31319)	bastien.cavaliere@rite-france.com	val	16/06/22	04/02/2025	FRANCEAUVERGNE-RHÔNE-ALPES;CLERMONT-FER...		RTS/Ité Gestion de l'Infrastructure/DO...	GMR AUVERGNE
R44828	MARIAHANE KARENBY (R44828)	marihanekarenby@rite-france.com	val	14/01/2023	04/02/2025	FRANCE-WINDSOUL...		RTS/Ité Transformation+Environnement...	FONCTIONS CENTRALES
R43993	MAROLLINE ESSAO (R43993)	maroline.essao@rite-france.com	val	14/01/2023	04/02/2025	FRANCE-ÎLE-DE-FRANCE -NORMANDIE LA DÉTE...		RTS/Ité Gestion de l'Infrastructure/DO...	GEMOC NANTERRE
YP31665T	Yohan PRIMY (YP31665T)	yohan.primy@rite-france.com	val	14/01/2023	04/02/2025	FRANCE-ESTVILLERS-LES-NANCY/BAT PRIVEE...		RTS/Ité Clients Conception et Opérations...	DISTRALINERIE+4
F03847	JULIEN CREUZOT (F03847)	julien.creuzot@rite-france.com	val	10/03/2023	04/02/2025	FRANCE-OUESTLA CHAPELLE SUR ERDRE;BAT...		RTS/Ité Gestion de l'Infrastructure/DO...	CDI NANCY
R26537	MATHIEU QUENÉ (R26537)	mathieu.quene@rite-france.com	val	10/03/2023	04/02/2025	FRANCE-OUESTLA CHAPELLE SUR ERDRE;BAT...		RTS/Ité Gestion de l'Infrastructure/DO...	GEMOC NANTES
R40088	EMILIE CHOUX (R40088)	emilie.choux@rite-france.com	val	10/01/2023	04/02/2025	FRANCE-ÎLE-DE-FRANCE -NORMANDIE LA DÉTE...		RTS/Service/it...	FC NANTERRE
R12911	ENZO HAMARD (R12911)	enzo.hamard@rite-france.com	val	28/04/2024	04/02/2025	FRANCE-OUESTNANTES/SUR MER;QUIMPER-BRETAGNE		RTS/Ité Gestion de l'Infrastructure/DO...	GMR ATLANTIQUE
F42442	JEAN-FRANCOIS PEYRAUD (F42442)	jean-francois.peyraud@rite-france.com	val	10/03/2023	04/02/2025	FRANCE-NORD BETHUNE/CHABART/ARTOIS/BAT PRINC...		RTS/Ité Gestion de l'Infrastructure/DO...	GMR ARTOIS
MD13068T	Mathieu GELBON (MD13068T)	mathieu.gelbon_externe@rite-france.com	val	13/02/2024	04/02/2025	HORSTE		RTS/Ité Clients Conception et Opérations...	DSI/TOPCO

Pour paramétriser les colonnes que vous souhaitez voir affichées rendez vous dans la partie « configurer votre rapport » dans le menu présent à gauche :

The configuration screen shows the following settings:


- Titre de rapport:** Test
- Table:** Utilisateur [sys_user]
- Colonnes affichées:** NNI, R37297, SM39166T.
- Options de configuration:** Sélectionner des colonnes, Poser une autre question, Grouper par, Ajouter des options de groupement.

Puis ajoutez et supprimez des colonnes selon vos souhaits en passant par « Sélectionner des colonnes » :

The configuration screen shows the following settings:

- Titre de rapport:** Test
- Table:** Utilisateur [sys_user]
- Colonnes affichées:** NNI, R37297, SM39166T.
- Options de configuration:** Sélectionner des colonnes, Poser une autre question, Grouper par, Ajouter des options de groupement.

La fenêtre « Colonne » s'ouvre :



Sur la gauche s'affiche alors l'ensemble des colonnes disponibles et sur la droite les colonnes affichées dans votre rapport. Pour basculer d'une colonne à l'autre utilisez les flèches au centre de l'écran. Enfin si vous souhaitez modifier l'ordre d'affichage de vos colonnes cliquez sur les flèches à droite.

Il est possible de sélectionner des champs de tables liées à la table sélectionnée initialement, en cliquant sur le « + » des champs surlignés en vert.

Une fois votre paramétrage réalisé il vous suffit de cliquer sur « OK » puis de relancer votre rapport grâce au bouton « Exécution » en haut à droite de votre écran.

Enfin veillez bien à « Enregistrer » votre rapport pour le conserver :

NNI	Nom complet	E-mail	Actif	Crée	Mis à jour	Emplacement	Ville	Entité Organisationnelle	Alias	24/7 - Socle Présidence
R37297	ALEXANDRE NARDINO (R37297)	alexandre.nardino@rite-france.com	vrai	10/01/2023	05/02/2023 22:56:40	FRANCE/AUVERGNE-RHONE-AUVERGNE/NAUILLART...	RTE/Pôle Gestion de l'Infrastructure/Infra...	GEMCC LYON	faux	
SM395667	Stephane MOREL (SM391667)	stephane.morel_externe@rite-france.com	vrai	14/01/2023	05/02/2023 01:22:20	HORS RTE	RTE/Pôle Transformation-Environnement	PC NANTERRE	faux	
				10/01/2023	05/02/2023 22:44:04	FRANCE/AUVERGNE-RHONE-AUVERGNE/NAUILLART...	RTE/Pôle Gestion de l'Infrastructure/Infra...			

5) Partager des rapports COSMOS

Pour partager votre rapport COSMOS il vous suffit d'ouvrir ce dernier puis de sélectionner le logo « Partage » en haut à droite de votre écran :

Une fenêtre s'ouvre sur la droite de votre écran, sélectionnez de nouveau « *Partage* ». Enfin, la fenêtre ci-dessous s'ouvre :



Par défaut, votre rapport apparaîtra en « *visible pour moi* ».

Vous pouvez partager le rapport en basculant en « *visible pour groupes et utilisateurs* » puis cliquez sur « *Groupes* » ou « *Utilisateurs* » selon votre souhait de partage et remplissez le champ présent en dessous avec les noms des utilisateurs (ou groupes) à qui vous souhaitez partager.

Enfin, cliquez sur « *OK* ».