

Procédure ARTICA

Qu'est-ce que ARTICA ?

1) Artica Proxy est une solution complète de filtrage de contenu et de gestion de proxy web, offrant des fonctionnalités avancées pour sécuriser, contrôler et gérer le trafic Internet dans un réseau d'entreprise ou domestique.

Prérequis :


- Installer une Machine Virtuelle sous Ubuntu, Disque : SATA 40gb, CPU : 2 sockets 2 cores, Memory : 4096 Mb
- Mettre les bonnes IP, Masque Réseau, DNS
- Avoir sa machine à jour

Point clés de ARTICA :


1. **Proxy Web** : Artica Proxy agit en tant que serveur proxy web, permettant le filtrage et le contrôle du trafic Internet entrant et sortant de votre réseau. Il peut être utilisé pour surveiller, filtrer et limiter l'accès à certains sites web.
2. **Fonctionnalités de filtrage** : Artica Proxy offre une gamme de fonctionnalités de filtrage, notamment le filtrage par contenu, par catégorie, par mots-clés, par URL, etc. Cela permet aux administrateurs réseau de mettre en place des politiques de sécurité et de conformité pour limiter l'accès à des sites inappropriés ou non autorisés.
3. **Interface Web conviviale** : Artica Proxy est livré avec une interface web conviviale qui facilite la configuration, la surveillance et la gestion du proxy web.
4. **Rapports et statistiques** : Il offre des fonctionnalités de génération de rapports et de statistiques qui permettent aux administrateurs de surveiller l'utilisation d'Internet, les tendances de trafic, les tentatives d'accès non autorisées, etc.

Installation étape par étape :

1^{ère} étape : Lancez votre machine virtuelle pour arriver sur cette interface :



2^{ème} étape : Choisir la langue, le pays et la configuration du clavier.



[[!]] Choix de votre situation géographique

Le pays choisi permet de définir le fuseau horaire et de déterminer les paramètres régionaux du système (« locale »). C'est le plus souvent le pays où vous vivez.

La courte liste affichée dépend de la langue précédemment choisie. Choisissez « Autre » si votre pays n'est pas affiché.

Pays (territoire ou région) :

Belgique
Canada
France
Luxembourg
Suisse
Autre

<Revenir en arrière>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons

[[!]] Configurer le clavier


Disposition de clavier à utiliser :

Asturien
Bangladesh
Biélorusse
Bengali
Belge
Bosniaque
Brésilien
Britannique
Bulgare (BDS)
Bulgare (phonétique)
Birman
Canadien français
Canadien multilingue
Catalan
Chinois
Croate
Tchèque
Danois
Néerlandais
Dvorak
Dzongkha
Espéranto
Estonien
Éthiopien
Finnois
Français


<Revenir en arrière>

<Tab> déplacement; <Espace> sélection; <Entrée> activation des boutons



3^{ème} étape : Patientez le temps de l'installation jusqu'à avoir « installation terminée »




4^{ème} étape : Une fois sur cet interface il faut configurer notre carte réseau en cliquant sur « Network »



5^{ème} étape : Accéder à « eth0 », puis sur edit, pour renseigner l'adresse ip, le masque et la passerelle afin de terminer la configuration de la carte réseau.



Adresse IP :




ENTER IP ADDRESS FOR 'eth0'

Enter your IP address for the eth0 Interface.
Example: 111.112.113.114

192.3.2.5

< OK > <Cancel>

Masque de sous-réseau :



ENTER IP ADDRESS FOR 'eth0'

Enter your netmask for the eth0 Interface.
Example: 255.255.255.0

255.255.255.0

< OK > <Cancel>

Passerelle :



ENTER IP ADDRESS FOR 'eth0'

Enter your gateway for the eth0 Interface.
Example: 111.112.113.114
If this interface is the main gateway of your network, set 0.0.0.0 here

192.3.2.254_

< OK > <Cancel>

6^{ème} étape : Utiliser le navigateur de votre choix et saisir l'adresse IP avec le port 9000 pour accéder à l'interface WEB, dans notre cas cela donne : 192.3.2.5:9000

 [Artica Tech](#) [Wiki](#) [Contact](#)

1

2

3

4

5

Bienvenue dans le projet Artica

Cet assistant va vous guider afin de paramétrer les options principales de votre serveur.
Cliquez sur suivant afin de continuer

Zone de temps

Europe/Paris

Ma langue

Francais

Suivant

Il faudra ensuite renseigner vos paramètres réseau pour votre serveur c'est-à-dire le nom, le domaine du serveur, le serveur DNS primaire et secondaire, l'adresse IP, la passerelle et le masque de sous-réseau, à noter que toutes ces informations la dépendent uniquement de votre configuration !

7^{ème} étape : Sélectionnez l'activité principale du serveur

Quelle sera l'activité principale de ce serveur Artica ?

Nous vous proposons ici de formater votre serveur en fonction de différents cas d'utilisation.

Si vous souhaitez ajouter des fonctionnalités à votre serveur ultérieurement, choisissez le modèle Générique.

 PROXY Service Proxy Méthode simple pour le service de proxy et de filtrage Web	 DNS FIREWALL Pare-feu DNS La fonctionnalité de pare-feu DNS vous permet de créer des règles avancées de filtrage sur le protocole DNS	 REVERSE-PROXY Reverse-Proxy Le reverse proxy vous permet de créer des services web, de mettre en cache vos sites web et de les protéger avec une protection web HTTP/HTTP dédiée (Firewall et Web Application Firewall).
		

8^{ème} étape : Il vous faudra vous identifier pour enfin accéder à votre interface WEB de Artica et commencer votre configuration.