: vi /var/named/dnstestskt.com.zone

→ $TTL 86400

@ IN SOA ns.dnstestskt.com. root.dnstestskt.com. (

20260824

24H

15M

48H

86400);

IN NS ns.dnstestskt.com.

IN A 192.168.16.56

ns IN A 192.168.16.56

www IN A 192.168.16.56

: firewall-cmd --permanent --add-service=dns

firewall-cmd --reload

systemctl start named

ftp.dnstestskt.com 접속도

→ hosts 등록 설정

→ local dns 등록

→ zone 파일에서 ftp.dnstestskt.com = 192.168.16.56과 일치함 확인

192.168.16.562 접속

Windows server 설정

server manager

+ Add Roles and features

원하는 서버로 선택해서 설치

IIS : Internet information services

Add Website.

→ default document

Ade 접속시 우선순위 결정

→ Logging

로그관련 설정

→ MIME Types

확장자 관리

Local disk C → inetpub → wwwroot

안에 html 파일 들옴.

Computer management

→ Local Users and Groups

→ Users 에서 이용자 생성

→ group 설정

IIS 에서

→ Add FTP server

→ Physical path : inetpub \ ftproot

→ Authorization : 접속가능 인원, 권한 설정

SSL설정 옵션에서 windows defender firewall에서 방화벽 끄기

→ Ftp current Session: 현재접속모드

→ ftp Directory Browsing :

→ Ftp IP Address and Domain Restrictions : IP별 접속설정 변경

→ Ftp Request Filtering : 확장자별 허용/차단 가능

\ Local disk (C) \ inetpub \ logs \ LogFiles \ FTPSVC2

→ 서버 로그 기록 파일

DNS 설정

Foward Lookup Zones 에서 실행

→ dnstestws.com

SOA . NS 수동설정 가능

Name Servers 에서 IP Address 적용

Zone transfer

+ New host 에서 연결할 IP 설정

(pointer record + 역방향 Zone 설정시 자동으로

ip → domain 으로 변환정보 저장)

Alias → 별명설정

myweb. dnstestws.com → www. dnstestws.com

21 + HTTPS

22 + FTPS

59 + FTP (windows.