```
EDIT        IBMUSER.T61.DB2(UNLOAD) - 01.20              Columns 00001 00072
Command ===> _                                          Scroll ===> CSR
****** ***************************** Top of Data ********************************
000001 //IBMUSERX JOB (TX080T),'TEST JOD UNLOAD CF',
000002 //             MSGLEVEL=(1,1),
000003 //             MSGCLASS=T,
000004 //             NOTIFY=&SYSUID,
000005 //             PRTY=13
000006 //STEP01     EXEC PGM=IDCAMS
000007 //SYSPRINT  DD SYSOUT=*
000008 //SYSIN  DD  *
000009    DELETE IBMUSER.T61.UNLOAD.SYSREC
000010    DELETE IBMUSER.T61.UNLOAD.SYSPUNCH
000011    SET MAXCC = 00
000012 /*
000013 //* UNLOAD STEP DSNUTILB
000014 //UNLOAD     EXEC DSNUPROC,UID='ANIL',SYSTEM='DB8G',UTPROC=''    DSNUTILB
000015 //SYSPRINT  DD SYSOUT=*
000016 //UTPRINT   DD SYSOUT=*
000017 //CEEDUMP   DD SYSOUT=*
 F1=Help      F2=SPLIT      F3=EXIT       F4=SPOOL      F5=Rfind     F6=Rchange
 F7=Up        F8=Down       F9=Swap       F10=Left      F11=R        F2=
```

```
EDIT        IBMUSER.T61.DB2(UNLOAD) - 01.20           Columns 00001 00072
Command ===>                                             Scroll ===> CSR
000013 //* UNLOAD STEP DSNUTILB
000014 //UNLOAD    EXEC DSNUPROC,UID='ANIL',SYSTEM='DB8G',UTPROC=''
000015 //SYSPRINT  DD  SYSOUT=*
000016 //UTPRINT   DD  SYSOUT=*
000017 //CEEDUMP   DD  SYSOUT=*
000018 //SYSPN1    DD  DSN=IBMUSER.T61.UNLOAD.SYSPUNCH,
000019 //              DISP=(NEW,CATLG,CATLG),
000020 //              SPACE=(TRK,(10,1),RLSE),
000021 //              RECFM=FB,LRECL=38,DSORG=PS
000022 //SYSRC1    DD  DSN=IBMUSER.T61.UNLOAD.SYSREC,
000023 //              DISP=(NEW,CATLG,CATLG),
000024 //              SPACE=(TRK,(10,1),RLSE),
000025 //              RECFM=FB,LRECL=30,DSORG=PS
```

```
 File    Edit   Edit_Settings   Menu   Utilities   Compilers   Test   Help

EDIT        IBMUSER.T61.DB2(UNLOAD) - 01.20         Columns 00001 00072
Command ===>                                         Scroll ===> CSR
000015 //SYSPRINT  DD  SYSOUT=*
000016 //UTPRINT   DD  SYSOUT=*
000017 //CEEDUMP   DD  SYSOUT=*
000018 //SYSPN1    DD  DSN=IBMUSER.T61.UNLOAD.SYSPUNCH,
000019 //             DISP=(NEW,CATLG,CATLG),
000020 //             SPACE=(TRK,(10,1),RLSE),
000021 //             RECFM=FB,LRECL=38,DSORG=PS
000022 //SYSRC1    DD  DSN=IBMUSER.T61.UNLOAD.SYSREC,
000023 //             DISP=(NEW,CATLG,CATLG),
000024 //             SPACE=(TRK,(10,1),RLSE),
000025 //             RECFM=FB,LRECL=30,DSORG=PS
000026 //SYSIN DD *
000027 UNLOAD TABLESPACE DSNDB04.FILEA
000028 PUNCHDDN SYSPN1    UNLDDN SYSRC1
000029 FROM TABLE IBMUSER.CLAIM_T61
000030 /*
000031 //
******** ***************************** Bottom of Data *****************************
 F1=Help       F2=SPLIT       F3=EXIT       F4=SPOOL       F5=Rfind      F6=Rchange
 F7=Up         F8=Down        F9=Swap       F10=Left       F11=Right
```

```
MA                   0.0 10/08/21.281 07:30AM 127.0.0.1              A      4,15
```

Menu   Utilities   Compilers   Help

BROWSE   IBMUSER.T61.UNLOAD.SYSPUNCH   Line 00000000 Col 001 080
Command ===>   Scroll ===> CSR
********************************* Top of Data *********************************
LOAD DATA INDDN SYSRC1   LOG NO   RESUME YES
EBCDIC   CCSID(00037,00000,00000)
INTO TABLE "IBMUSER"."CLAIM_T61"
WHEN(00001:00002) = X'004B'
("CLAIM_NUMBER"
         POSITION(00003:00007) CHAR(00005)
, "CUST_NAME"
         POSITION(00008:00019) VARCHAR
, "CLAIM_AMOUNT"
         POSITION(00021:00023) DECIMAL
                      NULLIF(00020)=X'FF'
, "CLAIM_TYPE"
         POSITION(00025:00034) CHAR(00010)
                      NULLIF(00024)=X'FF'
, "CLAIM_STATUS"
         POSITION(00036:00045) CHAR(00010)
                      NULLIF(00035)=X'FF'
 F1=Help   F2=Split   F3=Exit   F4=TSO SDSF   F5=Rfind   F6=rchange
 F7=Up   F8=Down   F9=Swap   F10=Left   F11=Rright

0.2 10/08/21.281 07:36AM 127.0.0.1   A   4,15