



Utilisation du photocopieur AS2M

Table des matières

l.	٧	Vindows	2
		Vérification de l'imprimante	
	2.	Installation de l'imprimante	
3	3.	Configuration de son ID utilisateur	
II.	L	inux	4
1	L.	Installation de l'imprimante	4
2	2.	Configuration de l'impression sécurisé	5
3	3.	Imprimer une tâche stockée	6
III.	N	//ACOS	7
1	L.	Installation de l'imprimante	7
2	2.	Configuration de son ID utilisateur	10
IV.	ι	Itilisation du photocopieur	11





I. Windows

1. Vérification de l'imprimante

Démarrer > "Panneau de configuration" > "Matériel et audio" > "Périphériques et imprimantes" :


- Si une imprimante nommée "**AS2M-PHOTOCOP2 sur ad1**" existe déjà, alors vous pouvez passer à l'étape



- 2. Installation de l'imprimante
- Collez dans la barre de recherche du menu démarrer : \\ad1.femto-st.fr.

Remarque : Si des identifiants sont demandés, veuillez entrer votre login et mot de passe FEMTO en cochant « Mémoriser mes informations d'identification ».


- Double cliquez sur l'imprimante AS2M-PHOTOCOP2




- 3. Configuration de son ID utilisateur
- Allez dans Panneau de configuration\Matériel et audio\Périphériques et imprimantes
- Clique droit sur l'imprimante puis « Options d'impression »







- Allez dans l'onglet « Comptabilité des travaux» .
- Entrez votre code d'accès et décochez « Toujours demander lors de l'impression »









II. Linux

- 1. Installation de l'imprimante
- -Dans les paramètres du système, allez dans l'onglet « Devices » puis « Printers ».
- -Cliquez sur « Additional Printer Settings »



-Ajoutez une nouvelle imprimante.




-Dans la liste déroulante, utilisez les paramètres suivants :


Protocol : AppSocket/HP JetDirect Host : as2m-photocop2.femto-st.fr

Port number: 9100

- -Cochez « Provide PPD file » et cherchez le fichier PPD, trouvable sur l'intranet.
- -N'installez pas d'option et nommez l'imprimante.








2. Configuration de l'impression sécurisé


Concernant l'utilisation du code d'impression, HP n'a pas encore implémenté l'option pour son pilote Linux. Pour le moment, il faut passer par un moyen détourné qui consiste à stocker la tâche sur le photocopieur avant de l'imprimer.

- -Sur l'imprimante nouvellement installée, faites un clic droit puis « Properties ».
- -Sélectionnez « Printer Options » et défiler tout en bas jusqu'à l'option impression sécurisé.
- -Définissez « Secure printing » sur on et choisissez un code à 4 chiffres.





ATTENTION: Certains logiciels sous linux se base sur un autre fichier de configuration (Gedit, firefox). Il faut donc à la première impression, allez dans l'onglet avancé, vérifiez ou configurez à nouveau les paramètres d'impressions sécurisé. Par la suite, ces paramètres resteront inchangés.



- 3. Imprimer une tâche stockée
- Connectez-vous sur le photocopieur comme à l'habitude.
- -Sélectionnez « Print » puis « Print from job storage ».



- -Regardez si vous trouvez un dossier sous le nom de votre login linux, sinon regardez dans le dossier Untituled.
- -Déverrouillez le document en entrant le code pin défini sur Linux.







- Cochez le ou les documents et imprimez.

Remarque : les paramètres d'impressions tel que le recto-verso, format de page, etc... sont à définir à l'impression depuis votre poste. La durée de conservation d'une tâche stockée a été définie à 1h.




III. MACOS

- 1. Installation de l'imprimante
- Récupérez le logiciel d'installation de l'imprimante sur l'intranet: https://extranet.femto-st.fr/intranet/sci/SiteAssets/Proc%C3%A9dures%20AS2M/HP Easy Start.app.zip




- Lancez l'installation et avant d'accepter les conditions d'utilisations, veuillez décocher les deux options d'envoi d'information à HP.








- Continuez jusqu'à atteindre la page « Se connecter ».
- Etape 1 : Cliquez sur la loupe en haut à droite pour faire apparaître la barre de recherche.
- Etape 2 : Entrez le nom d'hôte d'hôte : as2m-photocop2.femto-st.fr
- Etape3 : IMPORTANT, cliquez sur « Rechercher le nom d'hôte : » sinon vous ne trouverez pas le photocopieur.






Cochez le téléchargement et l'installation du Logiciel essentiel.
Au moment de l'installation, il vous est demander le mot de passe de la session sur l'ordinateur.






- Cliquer sur « Ajouter un périphérique

Précédent



- N'imprimez pas de page d'essai. A ce niveau, cela ne fonctionnera pas.




- Terminer l'installation.





- 2. Configuration de son ID utilisateur
- Ouvrez n'importe quel éditeur de texte (Word, TextEdit, etc...) et choisissez d'imprimer pour obtenir la fenêtre de sélection d'une imprimante.
- Dans le menu déroulant « imprimante », sélectionner l'imprimante as2m-photocop2.
- Dans le menu déroulant se situant sous l'orientation, sélectionnez « Fonctions d'imprimante ».
- Choisissez le modèle de réglage, « Information sur le compte ».
- Entrez votre code d'accès utilisateur.



Attention: N'imprimez pas pour valider!

- Pensez à sauvegarder ce réglage via le menu déroulant des Préréglages et seulement pour cette imprimante.







IV. Utilisation du photocopieur

A venir