Bộ phận kế hoạch

1. Nhận hàng từ Ancotrading.
2. Xem chiết xuất dữ liệu để kiểm tra đơn hàng.
3. Nếu đồng ý thì chọn hiệu lực đơn hàng, ngược lại thì xóa đơn hàng để ancotrading gửi lại (thực hiện các bước lại từ đầu).
4. Sau khi hiệu lực, vào menu "Kế hoạch kinh doanh" → Chọn mục "Đối chiếu hàng tồn", chọn kế hoạch đơn hàng cần xử lý, nhấp chuột phải và chọn chức năng "Tính hàng tồn kho".
5. Sau khi tính hàng tồn kho xong thì vào tab "Tồn kho" để xem hàng tồn, nhấp chuột phải vào lưới dữ liệu và chọn chức năng "in phiếu kiểm tra sửa chửa hàng tồn".
6. Tiếp theo, vào tab "Dự kiến đặt hàng", điều chỉnh số lượng thực tế lấy hàng tồn trong cột số lượng lấy tồn.
7. Trở về tab "đối chiếu hàng tồn" chọn chức năng "Lập kế hoạch đặt hàng". Hệ thống sẽ tự động sinh ra phiếu lấy hàng tồn nếu có và tạo 1 kế hoạch đặt hàng ở trạng thái Soạn Thảo.
8. Chọn mục "Kế hoạch đặt hàng", chọn kế hoạch đặt hàng cần xử lý, kiểm tra các thông tin đặt hàng như số lượng, phân xưởng sản xuất trong tab "Các dòng cần đặt". Nhấp chuột phải vào kế hoạch đặt hàng và chọn chức năng "Xử lý kế hoạch đặt hàng".
9. Sau khi xử lý kế hoạch đặt hàng, hệ thống sẽ tự động chuyển các dòng hàng về các phân xưởng mặc định trong tab "Đặt hàng cho phân xưởng". Nếu hàng hóa là mua ngoài thì sẽ chuyển qua tab "Đặt hàng nhà cung cấp".
10. Nhấp chuột phải tại lưới dữ liệu của tab "Đặt hàng cho phân xưởng" và chọn chức năng "In đơn đặt hàng cho phân xưởng".
11. Sau khi in đơn đặt hàng phân xưởng chọn chức năng "Tạo Đơn đặt hàng phân xưởng". Nếu hàng hóa thiếu BOM, chương trình sẽ cảnh báo ra danh sách hàng hóa bị thiếu và yêu cầu bổ sung BOM.

Bộ phận Xưởng

1. Vào menu "Quản lý sản xuất" chọn mục "Đơn đặt hàng phân xưởng", chọn đơn đặt PX cần kiểm tra, nhấp chuột phải chọn chức năng "In đơn đặt hàng Phân xưởng" để kiểm tra các thông tin trên đơn hàng.
2. Nếu đồng ý thì nhấp chuột phải chọn chức năng "Sửa dòng đã chọn", chọn trạng thái "Hiệu lực" và lưu lại. Ngược lại thông báo cho phòng kế hoạch để điều chỉnh thông tin đồng thời nhấp chuột phải chọn chức năng "Xóa dòng đã chọn".
3. Sau khi hiệu lực đơn đặt hàng phân xưởng, hệ thống sẽ tự động sinh ra Lệnh sản xuất. Chọn mục "Lệnh sản xuất" ,vào lệnh sản xuất, chọn tổ sản xuất trong tab "Tổ sản xuất", chọn chức năng "Cập nhật chia tổ" để thay đổi số lượng hàng hóa cho tổ, chọn chức năng "Tính tổng vật tư" tại lệnh sản xuất để tính vật tư cần thiết cho từng tổ.

Bộ phận quản lý kho vật tư

1. Vào menu "Quản lý kho", mục "Xuất nội bộ", nhấp chuột phải vào lưới dữ liệu chọn chức năng "Thêm mới 1 dòng", chọn lệnh sản xuất cần xuất, chọn lại phân xưởng nhận vật tư, nhấn "Lưu lại". Điều chỉnh số lượng cần xuất tại tab "Các dòng hàng được xuất".
2. Chọn các dòng cần xuất, nhấp chuột phải chọn chức năng "Cập nhật SL cần xuất" , sau đó quay về tab "Xuất nội bộ" chọn chức năng "In phiếu xuất kho", chuyển phiếu xuất kho xuống thủ kho để nhận vật tư. Sau khi xuất kho,

thủ kho ghi lại số lượng thực nhân trên phiếu xuất kho và chuyển phiếu xuất kho về phòng kế toán để điều chỉnh lại số lượng thực nhận và sau đó xuất kho.

3. Tiếp theo, chọn phiếu xuất kho cần hiệu lực, nhấp chuột phải chọn chức năng “Hiệu lực phiếu xuất kho”.

Nhập kho thành phẩm

1. Vào menu “Quản lý kho”, chọn mục “Nhập nội bộ”, Nhấp chuột phải vào lưới dữ liệu của tab “Nhập nội bộ” chọn chức năng “Thêm mới 1 dòng”, chọn lệnh sản xuất cần nhập, chọn lại phân xưởng, nhấn “Lưu lại”.

2. Cập nhật số lượng nhập bằng cách nhấp chuột phải vào lưới dữ liệu của tab “Dòng hàng được nhập”, chọn chức năng “Cập nhật SL cần nhập”, nhập vào số lượng thực nhập và nhấn “Đồng ý”. Sau đó chọn chức năng “In phiếu nhập kho nội bộ” trên tab “Nhập nội bộ”. Sau đó chọn chức năng “Hiệu lực” để cập nhật số lượng vào kho.

3. Xuất bán

4. Vào menu “Quản lý kho”, chọn mục “Xuất bán”, nhấp chuột phải vào lưới dữ liệu tại tab “Xuất bán” chọn chức năng “Thêm mới 1 dòng”, chọn đơn hàng cần xuất, nhấn “Đồng ý”.

5. Cập nhật số lượng xuất bằng cách nhấp chuột phải vào lưới dữ liệu của tab “Các dòng hàng được xuất”, chọn chức năng “Cập nhật SL cần xuất”, nhập vào số lượng thực nhập và nhấn “Đồng ý”. Sau đó chọn chức năng “In phiếu xuất hàng” trên tab “Xuất bán”. Sau đó chọn chức năng “Hiệu lực” để cập nhật số lượng trong kho.

Chạy kế hoạch vật tư

1. Vào menu “Kế hoạch kinh doanh”, chọn mục “Nhu cầu vật tư trong kỳ”, Nhấp chuột phải trên lưới dữ liệu tại tab “Nhu cầu vật tư trong kỳ” chọn chức năng “Thêm mới 1 dòng”, chọn từ ngày đến ngày và nhấn “Lưu lại”. Nhấp chuột phải vào nhu cầu vừa tạo chọn chức năng “Tính nhu cầu vật tư”. Sau khi tính nhu cầu vật tư chọn tiếp chức năng “Tạo yêu cầu mua vật tư”.

2. Lưu ý: Nhu cầu mua vật tư có thể xóa khi chưa tạo yêu cầu, (đối với những nhu cầu vật tư tạo ra để phục vụ cho việc xem xét cân đối trong việc quyết định kế hoạch mua. Nhu cầu có thể tạo với những kỳ hạn khác nhau)

3. Chọn mục “Yêu cầu mua vật tư”. Chọn yêu cầu mua vật tư cần hiệu lực, nhấp chuột phải chọn chức năng “Sửa dòng đã chọn”, chọn trạng thái “Hiệu lực” nhấn “Lưu lại”.

4. Tạo yêu cầu vật tư cho những vật tư ngoài BOM bằng cách nhấp chuột phải trên lưới dữ liệu tại tab “Yêu cầu mua vật tư” chọn chức năng “Thêm mới 1 dòng”, chọn lại ngày cần, nhấn “Lưu lại”. Chọn tab “Các dòng yêu cầu” nhấp chuột phải chọn chức năng “Thêm mới 1 dòng”, chọn mã vật tư cần yêu cầu, nhập lại số lượng yêu cầu, nhấn “Lưu lại”. Sau khi bổ sung tất cả vật tư chọn lại yêu cầu mua vật tư và hiệu lực.

5. Chọn các yêu cầu mua vật tư cần tạo kế hoạch mua ở tab “Yêu cầu mua vật tư” chọn chức năng “Tạo kế hoạch mua vật tư”. Chọn từ ngày đến ngày (tập hợp theo ngày cần trên yêu cầu mua vật tư) và nhấn “Đồng ý”.

6. Vào menu “Kế hoạch kinh doanh”, chọn mục “Kế hoạch mua vật tư”, chọn kế hoạch mua vật tư cần duyệt, nhập lại số lượng duyệt bằng cách chọn tất cả các dòng hàng, sau đó nhấp chuột phải điều chỉnh số lượng cần duyệt, chọn số lượng duyệt bằng số lượng đề nghịm nhấn “Đồng ý”. Chọn lại từng dòng hàng cần thay đổi số duyệt nhấp chuột phải chọn chức năng “Sửa dòng đã chọn”, nhập lại số lượng duyệt và nhấn “Lưu lại”.

7. Sau đó in phiếu dự trù mua vật tư để Ban giám đốc ký, rồi hiệu lực kế hoạch mua vật tư bằng cách chọn chức năng “Sửa dòng đã chọn” và chọn trạng thái “Hiệu lực”, nhấn “Lưu lại” tại tab “Kế hoạch mua vật tư”.

Mua vật tư hàng hóa

1. Vào menu “Quả n lý kinh doanh”, chọn mục “Đơn mua hàng hóa /vật tư”, nhấp chuột phải vào lưới dữ liệu tại tab “Đơn mua hàng hóa vật tư” chọn chức năng “Thêm mới 1 dòng”, chọn 1 kế hoạch mua vật tư và chọn dòng hàng cần mua, nhập số lượng mua (có thể thay đổi nhà cung cấp nếu cần bằng cách nhấp vào biểu tượng “kính lúp”, nhấp vào biểu tượng “search” hoặc xóa dữ liệu đối tác trên thanh tìm kiếm để hiển thị toàn bộ đối tác).

2. Chú ý: Có thể search mã sản phẩm bằng cách nhấn tổ hợp phím “ctrl + F”.

3. Sau khi tạo đơn mua hàng thành công, có thể thay đổi phiên bảng giá hoặc địa điểm giao hàng v.v.. bằng cách nhấp chuột phải vào lưới dữ liệu tại tab “Đơn mua hàng hóa vật tư” chọn chức năng “Sửa dòng đã chọn”, sửa lại thông tin cần thiết và nhấn “Lưu lại”. Sau đó in đơn mua hàng và chuyển cho NCC và yêu cầu NCC ký xác nhận. Sau khi có xác nhận của NCC thì chọn đơn hàng cần hiệu lực, chọn trạng thái “Hiệu lực” và nhấn “Lưu lại”.

Nhập kho từ NCC

1. Vào menu “Quản lý kho”, chọn mục “Nhập hàng từ NCC”, nhập chuột phải trên lưới dữ liệu tại tabs “Nhập hàng từ NCC” chọn chức năng “Tạo mới 1 dòng”, chọn đơn mua hàng cần nhập kho, Nhấn “Lưu lại”.

2. Điều chỉnh số lượng nhập kho bằng cách nhấp chuột phải vào lưới dữ liệu tại tab “Dòng hàng” chọn chức năng “Sửa dòng đã chọn”, nhập số sượng thực nhập và nhấn “Lưu lại”.

3. Chọn phiếu nhập kho cần nhập và nhấn chuột phải chọn chức năng “In phiếu nhập kho”, Sau đó chọn chức năng “Hiệu lực” để cập nhật số lượng trong kho.