Datalog [DB2]

Datalog Propiedades							
General							
Nombre	Datalog	**Número**	2	**Tipo**	DB	**Idioma**	DB
Numeración	automática						
Información							
Título		**Autor**		**Comentario**		**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizada**					

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia	Accesible desde HMI	Visible en HMI	Valor de ajuste	Comentario
Static							
CREATE	Struct		False	True	True	False	
REQ	Bool	0	False	True	True	False	
NAME	String	'CONTROL1'	False	True	True	False	
ERROR	Bool	false	False	True	True	False	
HEADER	String	't_ms,T_C,Duty_pct,tOn_ms,SP_C'	False	True	True	False	
STATUS	Word	16#0	False	True	True	False	
BUSY	Bool	false	False	True	True	False	
DONE	Bool	false	False	True	True	False	
ID	DInt	0	False	True	True	False	
DATA	Struct		False	True	True	False	
t_ms	DInt	0	False	True	True	False	
SP_C	Real	0.0	False	True	True	False	
T_C	Real	0.0	False	True	True	False	
Duty_pct	Real	0.0	False	True	True	False	
tOn_ms	DInt	0	False	True	True	False	
OPEN	Struct		False	True	True	False	
REQ	Bool	false	False	True	True	False	
MODE	UInt	0	False	True	True	False	
DONE	Bool	false	False	True	True	False	
BUSY	Bool	false	False	True	True	False	
ERROR	Bool	false	False	True	True	False	
STATUS	Word	16#0	False	True	True	False	
WRITE	Struct		False	True	True	False	
REQ	Bool	false	False	True	True	False	
DONE	Bool	false	False	True	True	False	
BUSY	Bool	false	False	True	True	False	
ERROR	Bool	false	False	True	True	False	
STATUS	Word	16#0	False	True	True	False	
CLOSE	Struct		False	True	True	False	
REQ	Bool	false	False	True	True	False	
DONE	Bool	false	False	True	True	False	
BUSY	Bool	false	False	True	True	False	
ERROR	Bool	false	False	True	True	False	
STATUS	Word	16#0	False	True	True	False	
Estado	Int	0	False	True	True	False	
Iniciar	Bool	false	False	True	True	False	
Cerrar	Bool	false	False	True	True	False	
Reiniciar	Bool	false	False	True	True	False	
Muestra_pend	Bool	false	False	True	True	False	
Log_cnt	Int	0	False	True	True	False	