Cyberark

Módulo para conectarse a Cyberark y manejar contraseñas



Como instalar este módulo

Descarga e **instala** el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de Rocketbot.

Descripción de los comandos

Configurar credenciales Cyberark

Configura credenciales para conectar con el API de Cyberark.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Usuario	Usuario para conectar con el API de Cyberark	Usuario
Contraseña	Contraseña para conectar con el API de Cyberark	*****
URL	URL del API de Cyberark	https://cyberark.example.com
Asignar resultado a variable	Asignar resultado de la conexión a variable	result

Obtener todas las Cajas fuertes

Obtener todas las Cajas fuertes del Vault de CyberArk

Parámetros	Descripción	ejemplo

Parámetros	Descripción	ejemplo
Filtrar por nombre	Filtra el resultado por el nombre de la Caja fuerte	nombre
Cantidad de resultados	Cantidad de resultados máximos que se retornarán en la variable	25
Asignar resultado a variable	Asignar resultado a variable	result

Obtener Caja Fuerte

Obtener información sobre una Caja Fuerte específica en el Vault.

Parámetros	Descripción	ejemplo	
ID de la Caja Fuerte	URL ID de la Caja Fuerte	123456	
Asignar resultado a variable	Asignar resultado a variable	result	

Añadir Caja fuerte

Añade una nueva Caja fuerte al Vault. El usuario debe tener permisos para añadir Cajas fuertes en el Vault.

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de la Caja fuerte	Nombre que tendrá la nueva Caja fuerte	CAJA-1
Descripción de la Caja fuerte	Descripción de la nueva Caja fuerte	Caja fuerte de prueba
Ubicación de la Caja fuerte	Ubicación de la nueva Caja fuerte. Por defecto es la ruta raíz.	//
Asignar resultado a variable	Asignar resultado a variable	result

Actualizar Caja fuerte

Actualiza una sola Caja fuerte en el Vault de CyberArk

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID de la Caja fuerte	ID de la Caja fuerte a actualizar	123456
Nuevo nombre de la Caja fuerte	Nuevo nombre que se le asignará a la Caja fuerte	NUEVO-NOMBRE
Nueva descripción de la Caja fuerte	Nueva descripción que se le asignará a la Caja fuerte	NUEVA- DESCRIPCION
Nueva ubicación de la Caja fuerte	Nueva ubicación que se le asignará a la Caja fuerte	//

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a variable	Asignar resultado a variable	result

Eliminar Caja fuerte

Eliminar Caja fuerte del Vault

Parámetros	Descripción	ejemplo	
ID de la Caja Fuerte	URL ID de la Caja Fuerte	123456	
Asignar resultado a variable	Asignar resultado a variable	result	

Obtener todas las cuentas

Obtener una lista de todas las cuentas en el Vault

Parámetros	Descripción	ejemplo
Filtrar por nombre	Filtra el resultado por el nombre de la cuenta	nombre
Cantidad de resultados	Cantidad de resultados máximos que se retornarán en la variable	25
Asignar resultado a variable	Asignar resultado a variable	result

Obtener cuenta

Obtener información sobre una cuenta identificada por su ID

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID de la cuenta	ID de la cuenta	123456
Asignar resultado a variable	Asignar resultado a variable	result

Añadir Cuenta

Añade una nueva cuenta privilegiada o clave SSH al Vault

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de la cuenta	Nombre que tendrá la cuenta creada	Nombre
PlatformId	Identificador de la plataforma asignada a la cuenta	WinServerLocal
Nombre de la Caja fuerte	Nombre de la caja fuerte donde se ubicará la cuenta	CAJA-1
Secret type	Tipo de secreto que se almacenará en la cuenta	key
Secret	Secreto que se almacenará en la cuenta	*****

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a variable	Asignar resultado a variable	result

Eliminar Cuenta

Eliminar Cuenta del Vault

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID de la cuenta	ID de la cuenta que será eliminada	123456
Asignar resultado a variable	Asignar resultado a variable	result

Generar contraseña

Genera una nueva contraseña para una cuenta existente. La contraseña se genera de acuerdo con la política de contraseñas definida en el sistema de destino.

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID de la cuenta	ID de la cuenta que será eliminada	123456
Asignar resultado a variable	Asignar resultado a variable	result

Obtener el valor de la contraseña

Recupera la contraseña o la clave SSH de una cuenta existente identificada por su ID de cuenta.

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID de la cuenta	ID de la cuenta que será eliminada	123456
Asignar resultado a variable	Asignar resultado a variable	result

Obtener contraseña del Central Credential Provider

Permite a las aplicaciones recuperar secretos del Central Credential Provider

Parámetros	Descripción	ejemplo
URL	URL del Central Credential Provider	100.10.2
Puerto	Puerto del servidor	22
ApplD	Especifica el ID único de la aplicación que emite la solicitud de contraseña.	BillingApp
Nombre de la Caja fuerte	Especifica el nombre de la caja fuerte donde se almacena la contraseña.	SAFE-NAME
Carpeta	Especifica la carpeta donde se almacena la contraseña.	BILLING
Objeto	Especifica el nombre del objeto contraseña a recuperar.	MonthlyBilling

Parámetros	Descripción	ejemplo
Nombre de Usuario	Define criterios de búsqueda según la propiedad de cuenta de nombre de usuario asignada.	user
Asignar resultado a variable	Asignar resultado a variable	result