

Descargador de Música Accesible

Manual do usuário

Versão 1.8.1

Desenvolvido por Nicolás Alfaro

1. Apresentação

Descargador de Música Accesible é um aplicativo para Windows criado para pesquisar, reproduzir e baixar conteúdo multimídia, com atenção especial ao teclado e aos leitores de tela NVDA e JAWS.

Este manual descreve apenas as funções disponíveis para a pessoa usuária. Os componentes internos são gerenciados automaticamente.

2. Iniciar e funcionamento portable

Abra DescargadorMusicaAccesible.exe na versão portable oficial. Não é necessário executar arquivos adicionais nem realizar configurações externas.

Não exclua nem mova as pastas e os arquivos fornecidos com o programa.

3. Interface principal

A janela principal contém Baixar por URL, Pesquisar no YouTube e Canais e listas.

Use Alt+1, Alt+2 e Alt+3 para alternar entre as áreas.

4. Baixar por URL

1. Abra Baixar por URL com Alt+1.
2. Cole o endereço do conteúdo.
3. Pressione Enter e escolha a ação.
4. Se necessário, escolha formato, qualidade ou resolução.
5. O programa informa o progresso e a conclusão.

5. Pesquisar no YouTube

Abra a pesquisa com Alt+2, digite o que deseja e pressione Enter.

Os resultados mostram índice, título, canal, data de publicação, visualizações e duração quando o YouTube fornece esses dados. A URL não aparece na lista, mas continua disponível para as ações e Alt+C.

Quando algum dado falta, o programa tenta completá-lo em segundo plano após você permanecer no resultado.

O programa pode preferir os metadados do YouTube no idioma do aplicativo. Se não houver tradução do título, o título fornecido pelo YouTube é mantido.

6. Canais e listas de reprodução

Abra a área com Alt+3, pesquise e escolha canal ou lista.

Na lista de vídeos, Espaço marca ou desmarca, Enter abre as ações e Ctrl+Shift+D baixa os vídeos marcados.

6.1. Favoritos

Você pode salvar um vídeo nos Favoritos a partir dos resultados de Pesquisar no YouTube ou da lista de vídeos de um canal ou lista de reprodução. Com o vídeo em foco, pressione Alt+F. O programa anunciará “Adicionado aos seus favoritos”. Pressione Alt+F novamente sobre o mesmo vídeo para removê-lo dos Favoritos.

Você também pode pressionar Enter sobre um vídeo e escolher Adicionar aos favoritos ou Remover dos favoritos no menu de ações.

Para consultar os itens salvos, abra Ferramentas, Favoritos. A lista mostra título, canal e tipo sem exibir a URL. Em Favoritos, Enter abre as ações; Alt+D baixa, Alt+R reproduz, Alt+I mostra informações, Alt+C copia a URL e Alt+F ou Delete remove o item dos Favoritos.

Os favoritos são mantidos quando o programa é fechado.

6.2. Fila de downloads

Você pode reunir vários vídeos e baixá-los um por um usando a Fila de downloads. Com um vídeo em foco, pressione Alt+Q ou abra as ações com Enter e escolha Adicionar à fila de downloads. Se o item já estiver na fila, o programa informará e não criará duplicatas.

Em Canais e listas também é possível marcar vários vídeos com Espaço e pressionar Ctrl+Shift+Q para adicioná-los juntos à fila.

Abra Ferramentas, Fila de downloads para revisar os itens pendentes. A lista mostra título, canal e estado sem exibir a URL. Você pode iniciar a fila, remover um item com Delete, esvaziar a fila, cancelar somente o download atual ou parar toda a fila.

Ao iniciar, a fila usa o formato, a qualidade ou resolução e a pasta de destino atualmente selecionados na janela principal. Os itens são baixados um por um e o leitor de tela anuncia a posição, por exemplo: “Baixando 2 de 8”.

Se cancelar somente o download atual, esse item será removido e a fila continuará com o próximo. Se parar a fila, os itens pendentes serão preservados para continuar depois. Itens que apresentarem erro permanecerão na fila para nova tentativa.

A fila é salva quando o programa é fechado, mas nunca inicia automaticamente ao abrir o programa novamente.

6.3. Playlists aprimoradas

As playlists são gerenciadas na aba Canais e playlists, sem adicionar uma nova aba à janela principal.

Quando o resultado selecionado for uma playlist, pressione Enter para abrir suas ações. Você pode ver o conteúdo, adicionar toda a playlist à fila de downloads, selecionar um intervalo, adicionar ou remover a playlist dos Favoritos, consultar informações ou copiar a URL.

Se escolher Ver conteúdo da playlist, poderá indicar quantos itens deseja mostrar ou escolher Todos. Na lista resultante, use Espaço para marcar ou desmarcar itens. Ao pressionar Alt+Q, se houver itens marcados, todos eles serão adicionados à fila; se nenhum estiver marcado, somente o item em foco será adicionado. Também é possível usar Ctrl+Shift+Q para enviar explicitamente os itens marcados à fila.

A opção Adicionar toda a playlist à fila carrega os itens e pede confirmação antes de adicioná-los. Quando a quantidade total é conhecida, o programa a informa. Em playlists grandes, o programa avisa que o processo pode demorar.

A opção Selecionar um intervalo da playlist permite informar uma posição inicial e uma final, por exemplo de 5 até 20. Somente esses itens serão carregados e enviados à fila de downloads.

Se você colar diretamente uma URL de playlist em Baixar por URL e pressionar Enter ou Baixar, o programa a detectará e oferecerá as mesmas ações de playlist, em vez de tratá-la como um vídeo individual.

As playlists também podem ser salvas nos Favoritos. Ao abrir uma playlist salva em Ferramentas, Favoritos, você poderá ver seu conteúdo, adicioná-la inteira à fila ou selecionar um intervalo. A URL é mantida internamente, mas não é exibida nas listas acessíveis.

7. Reprodutor interno

Reproduzir permite ouvir antes de baixar.

Controles principais: 1 voltar, 2 pausar/continuar, 3 avançar, 4 parar e voltar, 5 diminuir velocidade, 6 aumentar velocidade, 7 diminuir volume, 8 aumentar volume, 9 anunciar posição, 0 anunciar duração.

O volume é preservado e o dispositivo de saída pode ser escolhido em Ferramentas, Opções.

8. Formatos de download

Áudio: MP3, M4A, AAC, OPUS, OGG, WAV e FLAC.

Vídeo: MP4 na melhor resolução disponível ou limitado de 2160p a 144p.

9. Autenticação do YouTube com cookies.txt

O YouTube pode solicitar verificação ou login. No Windows, o método recomendado é usar um arquivo cookies.txt exportado de uma sessão do YouTube na qual a pessoa usuária tenha feito login.

O arquivo deve estar no formato Netscape. O programa valida o formato e salva apenas o caminho, nunca o conteúdo no histórico, registros ou relatórios de diagnóstico.

9.1. Obter cookies.txt com Google Chrome

1. Abra o Google Chrome e pressione Ctrl+L.
2. Cole este endereço e pressione Enter: <https://chromewebstore.google.com/detail/get-cookies-txt-locally/cclelndahbckbenkjhlfpdbgdldlbecc>
3. Ative Adicionar ao Chrome e confirme com Adicionar extensão.
4. Abra <https://www.youtube.com> e faça login.
5. Abra Extensões do Chrome e escolha Get cookies.txt LOCALLY.
6. Escolha o formato Netscape, não JSON, e exporte cookies.txt.
7. No programa, abra Ferramentas, Opções, YouTube e autenticação, escolha Arquivo cookies.txt e selecione o arquivo exportado.

9.2. Obter cookies.txt com Mozilla Firefox

1. Abra o Firefox, pressione Ctrl+L e acesse <https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/cookies-txt/>
2. Ative Adicionar ao Firefox e confirme.
3. Faça login no YouTube, abra Extensões, escolha cookies.txt e exporte o arquivo.
4. Selecione o arquivo em Ferramentas, Opções, YouTube e autenticação.

9.3. Sessão direta do navegador

A sessão direta do navegador continua disponível como alternativa. Se o Chrome no Windows mostrar erro DPAPI, use cookies.txt em vez de alterar a segurança do sistema.

9.4. Segurança

cookies.txt pode permitir o uso de uma sessão iniciada. Não compartilhe, não envie e não anexe esse arquivo a relatórios de problemas.

Se o YouTube solicitar autenticação durante uma fila de downloads, o programa pausa a fila e mantém os itens pendentes.

10. Ferramentas e opções

Ferramentas inclui atualizações do programa, atualização e versão da biblioteca de download, idioma e Opções.

Opções permite configurar frequência de atualizações, atualização automática da biblioteca, canal do motor de download, quantidade de resultados, idioma do YouTube, método de autenticação do YouTube, arquivo cookies.txt, sons e reprodutor.

Estável prioriza versões mais testadas. Nightly recebe correções recentes mais rapidamente e pode ser útil quando o YouTube muda antes de uma nova versão estável. Master ou

Desenvolvimento contém as mudanças mais recentes e é recomendado principalmente para testes.

Se a biblioteca já estiver atualizada, o programa informa isso sem baixar novamente a mesma versão.

11. Atualizações

O programa pode verificar uma nova versão e oferecer download e instalação.

A biblioteca de download é comparada com a versão instalada antes de qualquer download.

12. Histórico

Arquivo, Ver histórico mostra os downloads registrados. O histórico possui um limite para evitar crescimento indefinido.

Limpar o histórico não exclui os arquivos baixados.

13. Tamanho e funcionamento portable

Descargador de Música Accesible foi projetado para oferecer uma experiência completa, estável e simples desde a primeira execução.

Por isso, o tamanho do programa descompactado pode ser considerável. O aplicativo inclui as ferramentas necessárias para que a pessoa usuária não precise executar arquivos adicionais, instalar componentes separadamente nem realizar configurações externas.

Foram priorizadas estabilidade, acessibilidade e facilidade de uso. Agradecemos a compreensão.

14. Solução de problemas

Verifique primeiro a conexão com a Internet e tente novamente.

Se o YouTube solicitar verificação, configure um arquivo cookies.txt conforme a seção 9. Se o acesso direto ao navegador mostrar erro DPAPI, use cookies.txt.

Não desative o Windows Defender ou outro antivírus como solução normal. Baixe sempre o programa pela página oficial.

15. Acessibilidade

O programa foi pensado para teclado e leitores de tela. Ao relatar um problema, informe a versão, o leitor de tela e os passos para reproduzi-lo.

16. Contato e suporte

Desenvolvido por Nicolás Alfaro.

E-mail: alfarónico8@gmail.com

Projeto oficial: <https://github.com/nicoalfaro2026/descargador-musica-accesible>

Nunca envie senhas nem dados privados da conta.

17. Uso responsável

Use o programa somente com conteúdo que você tenha direito ou autorização para baixar e respeite os termos do serviço de origem.