### গাভীর বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

গাভী স্বাস্থ্যকর পরিবেশে আরামদায়ক ভাবে যে জায়গায় বাস করে তাই গাভীর বাসস্থান

To learn more click this link by holding ctrl

#### বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা

- প্রতিকূল আবহাওয়া, ঝড়-বৃষ্টি, অত্যাধিক গরম ও ঠাভায় আশ্রয়
- হিংস্র ও বন্যপ্রাণি থেকে রক্ষা
- আরাম ও স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে পালন
- প্রাণিকে শান্ত, ধীর স্থির ও অনুগত করা
- পর্যবেক্ষণ ও চিহ্নিত করনের সুবিধা
- চোর ও অন্যান্য ক্ষতি থেকে রক্ষা
- রোগাক্রান্ত থেকে আলাদা করা
- গর্ভবতী, সদ্যপ্রসূত গাভীর পরিচর্যা
- গাভীর দুধ দোহনে যন্ত্রপাতি ব্যবহার
- বাসস্থান জীবানুমুক্তকরণ

# বাসস্থানের উপযুক্ত জায়গা

- বাসস্থান হতে হবে উচু জায়গায়
- বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা
- যোগাযোগ ব্যবস্থা
- বসতবাড়ী থেকে পৃথক হতে হবে
- ঘাস চাষের জন্য জমি থাকতে হবে
- খামার বড় করার সুযোগ থাকবে
- নির্বাচিত জায়গার মূল্য তুলনামূলক কম হতে হবে

# গাভীর ঘর তৈরি করার সময় বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো


- গাভীর ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হবে। ঘরগুলো দক্ষিণমুখী হওয়া আবশ্যক।
- পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ঘরের মেঝে পাকা এবং খসখসে হবে, এতে গাভী পিছলে পড়ে যাভার সম্ভাবনা কম থাকে।
- ঘরের মেঝে ঢালু হবে এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে গোবর, চনা ইত্যাদি সহজে পরিষ্কার করা যায়।
- ঘরের চালা এসবেসস্ট, ছন বাঁশ দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। তবে টিন ব্যবহার করলে গরমের দিনে ঘর যাতে উত্তপ্ত না হয় সেজন্য টিনের নিচে চাটাই এর ব্যবস্থা করতে হবে।

# গাভীর ঘরের মেঝে

# গাভীর ঘরের ছাদ

# গাভীর ঘরের চালার ধরন

# বাসস্থানের শ্রেণী বিন্যাস



# বাসস্থানের শ্রেণী বিন্যাস

#### উন্মুক্ত/উদাম ঘর

#### বাধা ঘর

- ১। এক সারি বিশিষ্ট বাধাঘর২। দুইসারি বিশিষ্ট বাধাঘর
- দুইসারি বিশিষ্ট বাধাঘর আবার ২ প্রকারঃ
- ২.১। ভিতরমুখী/মুখোমুখী/tail to tail ২.২। বাহিরমুখী/ head to head

# গবাদিপশুর বাসগৃহের শ্রেণীবিভাগ

• উদাম ঘর পদ্ধতিঃ এ পদ্ধতিতে একটি খোলা জায়গায় দেয়াল/বেড়া দিয়ে ঘেরা দেওয়া থাকে এবং যেকোনো এক জায়গায় ঘর থাকে। গরু মুক্তভাবে চলাফেরা করে এবং প্রতিকূল পরিবেশে ঘরে আশ্রয় নেয়। খোলা ঘরে দানাদার খাবার ও পানির পাত্র থাকে। একটি গাভীর জন্য ৩.৫ বর্গমিটার ঘরের স্থান এবং ৭.০ বর্গমিটার খোলাস্থান প্রয়োজন হয়। এখানে প্রাণির জন্য খাদ্য পাত্র ২-২.৫ ফুট এবং খাদ্যের পাত্রের সাথে ১ ফুট চওড়া পানির পাত্র থাকবে।



# উন্মুক্ত বাসস্থানে গাভী ও বাছুরের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা

প্রাণির ধরন ঘরের স্থান/প্রাণি (বর্গমি)

উন্মুক্ত স্থান/ প্রাণি

• বকনা ও এঁড়ে বাছুর

2.6-0

**ℰ-**ঙ

• গাভী

3.C-C

b-20

• গর্ভবতী গাভী

20-25

**3**b-20

• ষাঁড়

\$2-\$8

२०-२४



# উন্মুক্ত/উদাম ঘর Advantages and Disadvantages

## Advantages

- Cost of construction is cheaper
- Future expansion is possible
- The animals will move freely so that it will get sufficient exercise.
- The animal can be kept clean
- Common feeding and watering arrangement is possible.
- Clean milk production is possible because the animals are milked in a separate milking barn.
- Oestrus detection is easy.

# Disadvantages

- It is not suitable for temperate region and heavy rainfall areas
- It requires more floor space.
- There is competition for feed.
- Attention of individual animal is not possible.
- A separate milking barn is needed for milking of animals.

#### বাধাঘর পদ্ধতি

- বাধা ঘর পদ্ধতিতে বাসস্থানে গাভীকে রশি বা শিকল দিয়ে বেধে রাখা হয়। একই স্থানে গাভী দোহন ও খাওয়ানো হয়। গাভী যেন পরিষ্কার ও আরামদায়ক অবস্থায় থাকতে পারে সেদিকে বেশী নজর দেওয়া হয়।
- সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য আধুনিক খামারে সাধারণত দুগ্ধবতী গাভীর, বাচ্চা প্রসবের, অসুস্থ প্রাণির, বাছুরের ও ষাঁড় বা বলদের জন্য আলাদা ঘর থাকা দরকার।
- এছাড়াও অফিস, গুদাম, স্টোররুম, গোবর ও নোংরা আবর্জনা জমানোর স্থান ইত্যাদি থাকে।
- প্রতিটি গাভীর জন্য আলাদা করে ইট বা কংক্রিটের তৈরি খাদ্য ও পানির পাত্র থাকবে। খাদ্য ও পানির পাত্র এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যেন গরু পাত্রের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিতে না পারে।
- খাদ্য পাত্র রোজ পরিষ্কার করতে হবে।

## Advantages

- The animals and men caring for animals are less exposed to harsh environment
- The animals can be kept clean.
- Diseases are better controlled.
- Individual care can be given
- Separate milking barn is not required.

#### Disadvantages

- Cost of construction is more
- Future expansion is difficult
- Not suitable for hot and humid climatic conditions

#### একসারি বিশিষ্ট বাধা ঘর

সাধারণত অলপ সংখ্যক গবাদিপশুর জন্য গ্রামীন পর্যায়ে একটি লম্বা সারিতে বেধে পালনের জন্য এ ধরণের বাসস্থান তৈরী করা হয়। জিআই পাইপ দিয়ে একটি গাভী থেকে অন্যটিকে পৃথক রাখা হয়। পাইপ সাধারণত ৩ ফুট লম্বা ও ২.৫ ফুট উচু রাখা হয়। ঘরের উচ্চতা ১০ ফুট রাখা হয়।

### দ্বিসারি বিশিষ্ট বাসস্থান

• অধিক সংখ্যক গবাদিপশু পালনের জন্য সাধারণত এ ধরণের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। এ ধরণের বাসস্থানে গাভীর মাঝিখানে ৪ ফুট চওড়া পথ থাকে। এ ধরণের বাসস্থানে মুখোমুখী ও লেজে যে পা পিছোপিছি গাভী রাখা হয়।

• গাভীর ঘরের মেঝে ও খাদ্য পাত্র ইত্যাদি পাকা হওয়া ভাল, তবে গাভী যাতে না পড়ে যায় সে জন্য মেঝে অমসৃণ রাখতে হয়।

• ঘরের মেঝে মজবুত ও ক্রমশ ঢালু হবে।