




SPEAKER DEVELOPMENT · MEDICAL SCIENCE

KNOWLEDGE IS
NOT ENOUGH.

From expert to Ultraspeaker.

WILLKOMMEN

FLIPBOOK LAB

Ihr .pdf wird zum Buch.

Was es ist. Flipbook Lab macht aus einem .pdf ein Buch, das Sie im Browser durchblättern. Sie können umblättern, wichtige Sätze unterstreichen, ein Detail vergrößern und ein Video für Ihre Präsentationen aufnehmen.

Wo die Datei bleibt. Das .pdf wird an keinen Server gesendet: Die Seiten werden in Ihrem Browser vorbereitet, und das zuletzt geöffnete .pdf bleibt nur auf diesem Computer gespeichert.

Dieses Heft. Sie blättern in der .pdf-Beispieldatei. Jede Seite erklärt eine Funktion und enthält echten Text, damit Sie die Werkzeuge sofort ausprobieren können. Ändern Sie oben rechts die Sprache, und das Heft wechselt mit der App.

GLEICH AUSPROBIEREN

Ziehen Sie die rechte untere Ecke dieser Seite, um umzublättern.

01 · ÖFFNEN UND BLÄTTERN

BLÄTTERN

Wie ein echtes Buch.

Ein PDF öffnen. Klicken Sie oben auf PDF öffnen oder ziehen Sie die Datei ins Fenster, auch bei geöffnetem Buch. Mit der Schaltfläche Link fügen Sie die Adresse einer öffentlichen .pdf ein, auch von Dropbox, Google Drive, OneDrive oder GitHub: Die App lädt sie und öffnet sie.

Umblättern. Ziehen Sie die Ecke einer Seite, klicken Sie auf die Seite oder nutzen Sie die Pfeile unten oder auf der Tastatur. Nähert sich die Maus einer Ecke, hebt sich die Seite ein wenig an.

Buch oder Seite. Die Ansicht Buch zeigt zwei Seiten nebeneinander und die Titelseite einzeln, wie ein Magazin. Die Ansicht Seite zeigt jeweils eine Seite, größer.

GLEICH AUSPROBIEREN

Klicken Sie auf die linke Hälfte des Buchs, um zurückzublättern.

02 · UNTERSTREICHEN

UNTERSTREICHEN

Die Markierung findet die Zeile selbst.

Unterstreichen und Markieren. Wählen Sie eines der beiden Werkzeuge links und ziehen Sie über einen Satz. Die Markierung rastet wie eine Auswahl am Text ein: Wort für Wort, auch über mehrere Zeilen, und bleibt in der Spalte, in der Sie begonnen haben.

Ein Klick, ein Wort. Ein einfacher Klick auf ein Wort markiert das ganze Wort. So heben Sie einen Begriff während eines Vortrags am schnellsten hervor.

Stift und Radierer. Mit dem Stift umkreisen Sie, zeichnen Pfeile oder schreiben von Hand. Der Radierer löscht eine Markierung mit einer Berührung. Außerhalb des Textes, etwa auf einem Foto, arbeitet der Marker wieder freihändig.

GLEICH AUSPROBIEREN

Unterstreichen Sie diesen Satz, indem Sie knapp unter den Wörtern ziehen.

03 · MARKIERUNGEN

BLEIBEN ODER VERBLASSEN

Zwei Arten zu unterstreichen.

Bleibende Markierungen. Mit dem Pinnadel-Symbol bleiben Markierungen auf der Seite, auch wenn Sie umblättern und zurückkehren. Diese bereiten Sie vor einem automatischen Video vor.

Verlassende Markierungen. Mit dem Stoppuhr-Symbol bleibt jede Markierung etwa drei Sekunden sichtbar und verschwindet dann von selbst. Ideal, während Sie sprechen: Sie zeigen einen Gedanken, und die Seite ist wieder sauber.

Farben. Sie haben sechs Farben: Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz und Weiß. Der Papierkorb löscht alle Markierungen auf den sichtbaren Seiten.

GLEICH AUSPROBIEREN

Drücken Sie M, um zwischen den beiden Arten zu wechseln.

04 · ZOOM UND HINTERGRUND

VERGRÖßERN

Führen Sie das Publikum ins Detail.

Zoom. Mit dem Mausrad oder durch Aufziehen auf dem Trackpad vergrößern Sie die Stelle unter dem Zeiger. Die Tasten Minus und Plus unten tun dasselbe; die Zahl in der Mitte stellt wieder auf hundert Prozent.

Verschieben. Im vergrößerten Zustand halten Sie die Leertaste gedrückt und ziehen, oder Sie nutzen das Werkzeug Lupe. Der Zoom wird im Video aufgenommen, mit derselben weichen Bewegung wie auf dem Bildschirm.

Hintergrund. Unten wählen Sie den Hintergrund der Bühne: transparent, eine Farbe oder ein eigenes Bild. Für Keynote eignet sich transparent, für PowerPoint dieselbe Farbe oder dasselbe Bild wie die Folie.

GLEICH AUSPROBIEREN

Vergrößern Sie diese Seite mit dem Mausrad und unterstreichen Sie ein Wort.

05 · AUFNEHMEN

LIVE AUFNEHMEN

Nur das Buch, keine Maus.

So geht es. Klicken Sie auf Aufnehmen, blättern, unterstreichen und zoomen Sie wie vor Publikum, und klicken Sie dann auf Stopp. Das Video gibt genau Ihre Gesten wieder, in Ihrem Tempo.

Was man sieht. Im Video ist nur das Buch zu sehen: kein Zeiger, keine Schaltflächen, keine Fenster. Verblassende Markierungen erscheinen und verschwinden genau so, wie Sie sie gesetzt haben.

Nach dem Stopp. Das Exportfenster öffnet sich: Wählen Sie Format und Auflösung, und nach wenigen Augenblicken ist das Video bereit zum Herunterladen.

GLEICH AUSPROBIEREN

Drücken Sie R, um die Aufnahme zu starten und zu beenden.

06 · AUTOMATISCHES VIDEO

DAS VIDEO ENTSTEHT VON SELBST

*Gleichmäßige Seiten,
Markierungen der Reihe nach.*

Seiten und Zeiten. Wählen Sie von welcher bis zu welcher Seite, wie viele Sekunden jede Seite stehen bleibt und wie schnell umgeblättert wird. Die Seiten blättern von selbst um, immer mit derselben Bewegung.

Markierungen, die sich selbst zeichnen. Bereiten Sie zuerst die bleibenden Markierungen vor. Mit der Option Zeichnen sich selbst erscheinen sie im Video nacheinander in Lesereihenfolge, und nach der letzten hält die Seite für die gewählte Pause an.

Das Buch schließen. Am Ende kann sich das Buch in einer einzigen Bewegung auf der Titelseite schließen, wie ein Magazin, das man auf dem Tisch zuklappt.

GLEICH AUSPROBIEREN

Unterstreichen Sie drei Sätze und probieren Sie dann Automatisches Video ab dieser Seite.

07 · EXPORTIEREN

KEYNOTE UND POWERPOINT

*Das richtige Format für jedes
Programm.*

Transparentes MOV, für Keynote. Das Video enthält nur das Buch, ohne Hintergrund, im Format ProRes 4444. Ziehen Sie es auf Ihre Keynote-Folie: Das Buch liegt über Ihrem Hintergrund. Die Dateien sind groß, etwa zwölf Megabyte pro Sekunde in Full HD.

MP4 mit Farbe oder Bild, für PowerPoint. PowerPoint zeigt transparente Videos während der Präsentation nicht zuverlässig an. Exportieren Sie daher ein MP4 mit derselben Hintergrundfarbe oder demselben Bild wie die Folie: Das Ergebnis wirkt transparent.

In PowerPoint. Fügen Sie das Video über das Menü Einfügen ein und wählen Sie in den Wiedergabeoptionen den automatischen Start.

GLEICH AUSPROBIEREN

Exportieren Sie zuerst einen kurzen Test in 1280 × 720.

08 · TASTATUR

TASTENKÜRZEL

Schneller, ohne Schaltflächen zu suchen.

	Vorherige und nächste Seite	H	Blättern
E	Markieren	U	Unterstreichen
P	Stift	G	Radierer
Z	Lupe	M	Markierungen bleiben oder verblassen
+ - 0	Vergrößern, verkleinern, hundert Prozent	Leertaste	Gedrückt halten und ziehen zum Verschieben
R	Aufnehmen und stoppen	Esc	Schließt Fenster

The
ULTRASPEAKER



VIEL ERFOLG AUF DER BÜHNE.

THEULTRASPEAKER.COM