




SPEAKER DEVELOPMENT · MEDICAL SCIENCE

KNOWLEDGE IS
NOT ENOUGH.

From expert to Ultraspeaker.

BENVENUTO

FLIPBOOK LAB

Il tuo .pdf diventa un libro.

Che cos'è. Flipbook Lab trasforma un .pdf in un libro da sfogliare nel browser. Puoi girare le pagine, sottolineare le frasi importanti, ingrandire un dettaglio e registrare un video da usare nelle tue presentazioni.

Dove resta il file. Il .pdf non viene inviato a nessun server: le pagine vengono preparate nel tuo browser e l'ultimo .pdf aperto resta memorizzato solo su questo computer.

Questo libretto. Stai sfogliando il .pdf di esempio. Ogni pagina spiega una funzione e contiene testo vero, così puoi provare subito gli strumenti. Cambia la lingua in alto a destra e il libretto cambia lingua con l'app.

PROVA SUBITO

Trascina l'angolo in basso a destra di questa pagina per girarla.

01 · APRI E SFOGLIA

SFOGLIARE

Come un libro vero.

Aprire un PDF. Premi Apri PDF in alto oppure trascina il file nella finestra, anche con un libro già aperto. Con il pulsante Link incolli l'indirizzo di un .pdf pubblico, anche da Dropbox, Google Drive, OneDrive o GitHub: l'app lo scarica e lo apre.

Girare le pagine. Trascina l'angolo di una pagina, oppure clicca sulla pagina, oppure usa le frecce in basso o quelle della tastiera. Passando con il mouse vicino a un angolo, la pagina si solleva un poco per invitarti a girarla.

Libro o pagina. Con la vista Libro vedi due pagine affiancate e la copertina da sola, come una rivista. Con la vista Pagina ne vedi una alla volta, più grande.

PROVA SUBITO

Clicca sulla metà sinistra del libro per tornare indietro.

02 · SOTTOLINEA

SOTTOLINEARE

Il segno trova da solo la riga.

Sottolinea e Evidenzia. Scegli uno dei due strumenti a sinistra e trascina sopra una frase. Il segno si aggancia al testo come una selezione: parola per parola, anche su più righe, e resta nella colonna in cui hai iniziato.

Un clic, una parola. Con un semplice clic su una parola, lo strumento la segna tutta. È il modo più rapido per mettere in evidenza un termine durante una lezione.

Penna e gomma. La penna serve per cerchiare, fare frecce o scrivere a mano. La gomma cancella un segno con un solo tocco. Fuori dal testo, per esempio sopra una foto, l'evidenziatore torna a mano libera.

PROVA SUBITO

Sottolinea questa frase trascinando appena sotto le parole.

03 · SEGNI

RESTANO O SVANISCONO

Due modi di sottolineare.

Segni che restano. Con l'icona della puntina i segni restano sulla pagina anche quando giri pagina e torni indietro. Sono quelli da preparare prima di un video automatico.

Segni che svaniscono. Con l'icona del cronometro ogni segno resta visibile per circa tre secondi e poi sparisce da solo. È perfetto mentre parli: indichi un concetto e la pagina torna pulita.

Colori. Hai sei colori: giallo, rosso, blu, verde, nero e bianco. Il cestino cancella tutti i segni delle pagine che hai davanti.

PROVA SUBITO

Premi il tasto M per passare da un modo all'altro.

04 · ZOOM E SFONDO

INGRANDIRE

Porta il pubblico nel dettaglio.

Zoom. Con la rotellina del mouse, o con il pizzico sul trackpad, ingrandisci il punto che hai sotto il puntatore. I pulsanti meno e più in basso fanno lo stesso; il numero in mezzo riporta tutto al cento per cento.

Spostarsi. Quando sei ingrandito, tieni premuta la barra spaziatrice e trascina, oppure usa lo strumento Lente. Lo zoom viene registrato nel video, con lo stesso movimento morbido che vedi sullo schermo.

Sfondo. In basso scegli lo sfondo del palco: trasparente, un colore oppure una tua immagine. Per Keynote conviene il trasparente, per PowerPoint lo stesso colore o la stessa immagine della slide.

PROVA SUBITO

Ingrandisci questa pagina con la rotellina e sottolinea una parola.

05 · REGISTRA

REGISTRARE DAL VIVO

Solo il libro, niente mouse.

Come si fa. Premi Registra, sfoglia, sottolinea e ingrandisci come faresti davanti al pubblico, poi premi Stop. Il video riproduce esattamente i tuoi gesti, con il loro ritmo.

Cosa si vede. Nel video c'è soltanto il libro: niente puntatore, niente pulsanti, niente finestre. I segni che svaniscono compaiono e spariscono proprio come li hai fatti.

Dopo lo Stop. Si apre la finestra di esportazione: scegli il formato e la risoluzione, e in pochi istanti il video è pronto da scaricare.

PROVA SUBITO

Premi il tasto R per iniziare e fermare la registrazione.

06 · VIDEO AUTOMATICO

IL VIDEO SI FA DA SOLO

Pagine regolari, segni in ordine.

Pagine e tempi. Scegli da quale pagina a quale pagina, quanti secondi restare su ogni pagina e la velocità del giro. Le pagine si girano da sole, con un movimento sempre uguale.

Sottolineature che si disegnano. Prepara prima i segni che restano. Con l'opzione Si disegnano da sole, nel video compaiono uno dopo l'altro nell'ordine di lettura, e dopo l'ultimo la pagina resta ferma per la pausa che scegli.

Richiudere il libro. Alla fine il libro può richiudersi sulla copertina con un unico movimento, come quando si chiude una rivista sul tavolo.

PROVA SUBITO

Sottolinea tre frasi, poi prova Video automatico da questa pagina.

07 · ESPORTA

KEYNOTE E POWERPOINT

Il formato giusto per ogni programma.

MOV trasparente, per Keynote. Il video contiene solo il libro, senza sfondo, in formato ProRes 4444. Trascinalo nella slide di Keynote: il libro appare sopra il tuo sfondo. Sono file grandi, circa dodici megabyte al secondo in alta definizione.

MP4 con colore o immagine, per PowerPoint. PowerPoint non mostra bene i video trasparenti durante la presentazione. Esporta quindi un MP4 con lo stesso colore o la stessa immagine di sfondo della slide: il risultato sembra trasparente.

In PowerPoint. Inserisci il video dal menu Inserisci, poi nelle opzioni di riproduzione scegli di avviarlo automaticamente.

PROVA SUBITO

Esporta prima una prova breve in 1280 x 720.

08 · TASTIERA

SCORCIATOIE

Più veloce, senza cercare i pulsanti.

	Pagina precedente e successiva	H	Sfoglia
E	Evidenzia	U	Sottolinea
P	Penna	G	Gomma
Z	Lente	M	Segni che restano o svaniscono
+ - 0	Zoom avanti, indietro, cento per cento	Spazio	Tieni premuto e trascina per spostarti
R	Registra e ferma	Esc	Chiude le finestre

The
ULTRASPEAKER



BUON PALCO.

THEULTRASPEAKER.COM