
วิธีตรวจสอบ MAC Address

วิธีที่ 1

1. ไปที่เมนู Start -> Run...



2. พิมพ์คำสั่งว่า cmd แล้วคลิ๊กปุ่ม OK จะปรากฏหน้าต่างคำสั่ง (command prompt) สีดำ




3. พิมพ์คำสั่งว่า ipconfig/all แล้วกดปุ่ม Enter จะปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ให้มองหาบรรทัดที่เขียนว่า Physical Address นั่นคือ MAC Address ของเครื่อง เช่น


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
                                                                                                             _ 🗆 ×
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\83312>ipconfig/all
Windows IP Configuration
           : 83312-pc
                                                               Unknown
                                                               No
No
Ethernet adapter Local Area Connection:
           Connection-specific DNS Suffix
                                                              NUIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet 00-21-97-1E-2A-DE Yes Yes 192.168.74.90 255.255.255.0 192.168.74.1 192.168.74.2 192.100.77.2 192.100.77.5 Wednesday, July 29, 2009 8:18:36 AM Thursday, August 06, 2009 8:18:36 AM
           MAC Address
           Lease Obtained. .
Lease Expires . .
C:\Documents and Settings\83312>
```

วิธีที่ 2

1. ไปที่เมนู Start -> Control Panel




2. ในแต่ละเครื่องอาจจะตั้งค่า Control Panel ไว้ไม่เหมือนกัน ให้เลือกทำข้อ 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี
2.1.กรณีที่ตั้งค่าเป็น Category View จะปรากฏหน้าต่าง Category ให้เลือก Network and Internet




2.2. กรณีที่ตั้งค่าเป็น Classic View ให้ดับเบิ้ลคลี๊กที่ Network Connections



3. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Local Area Connection จะปรากฏหน้าต่าง Local Area Connection Status



4. เลือกแท็บ Support แล้วกดปุ่ม Details... จะปรากฏหน้าต่างซึ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายของ เครื่องคอมพิวเตอร์



5. ให้มองหาบรรทัดที่เขียนว่า Physical Address นั่นคือ MAC Address ของเครื่อง เช่น

