

BDY1101

Extendiendo el modelo



CONTENIDO

01
MERE

02
Jerarquía

03
Herencia

04
Supertipo y Subtipo

05
Arco exclusivo

06
Relación Intransferible

DuocUC[®]

01
MERE

Modelo Entidad Relación Extendido

Con la evolución de los requerimientos, es necesario extender y mejorar la semántica del modelo entidad relación. Para ello fue creado el Modelo Entidad Relación Extendido.

Los nuevos símbolos permiten explicar:


- Jerarquías
- Herencia
- Exclusividad de relaciones
- Relaciones intransferibles.



02

JERARQUÍA

JERARQUÍA




Proceso de dividir una entidad en varias subentidades, relacionándolas con la entidad a la que se refieren o a la entidad PADRE, por lo tanto, las subentidades son HIJOS.

03 **HERENCIA**

HERENCIA

Implementación de la jerarquía de subtipos y supertipos, dado que los subtipos heredan todos los atributos de la entidad supertipo.

En ocasiones tiene sentido subdividir una entidad A en subtipos de entidad. Esto puede ser útil cuando algunas de las instancias de la entidad A tienen propiedades especiales, como atributos o relaciones que no se aplican a todas las instancias de la entidad A. Este grupo de entidades se denomina Subtipo.






04 SUPERTIPO Y SUBTIPO

SUPERTIPO Y SUBTIPO

Reglas que se deben considerar

- Un subtipo hereda todos los atributos del supertipo.
- Un subtipo hereda todas las relaciones del supertipo.
- Un subtipo normalmente tiene sus propios atributos o relaciones.
- Un subtipo nunca existe sólo, requiere del supertipo.



05

RELACIÓN DE EXCLUSIVIDAD

DuocUC[®]




RELACIÓN DE EXCLUSIVIDAD

Restricción sobre dos o más relaciones de una entidad.

Un arco indica que una instancia de una entidad puede tener sólo una relación válida respecto a las entidades que la rodean.

En el ejemplo indica que un contrato puede ser firmado por una persona o por una empresa, pero no por ambas.





06

RELACIÓN INTRANSFERIBLE

RELACIÓN INTRANSFERIBLE

Normalmente, una instancia de entidad se conecta a otra por medio de una relación, y se puede desconectar y conectar a otra instancia del mismo tipo.

Si esto no se permite, entonces se dice que la relación es intransferible.

Quiere decir que la relación no se puede volver a conectar con otra instancia.

Una relación intransferible se indica mediante un rombo en la terminación apropiada de la relación.

