## Semântica de Classe

Trabalho_Manutenção_Máquina						
Nome do Campo	Tipo de Dados	Descrição	Valores Válidos	Formato	Restrições	
Id_Trabalho	Numérico	Número sequencial que identifica unicamente o trabalho de manutenção da máquina	Maior que 0	Até 6 dígitos	Gerado pelo Sistema/Nã o alterável	
Id_Máquina	Numérico	Número que identifica a máquina a realizar o trabalho	Maior que 0	Até 6 dígitos	Informado pelo Sistema/Nã o alterável	
Id_Gestor_Secçao	Numérico	Número que identifica o gestor do trabalho	Maior que 0	Até 6 dígitos	Informado pelo Sistema/Nã o Alterável	
Id_Tarefa	Numérico	Número que identifica o tipo de tarefa a realizar	Maior que 0	Até 6 dígitos	Informado pelo Sistema/Alt erável	
Id_Estado	Numérico	Número que identifica o estado e que se encontra o trabalho	Maior que 0	Até 6 dígitos	Informado pelo Sistema/Alt erável	
Data_Mudança_Estado	Data	Data que identifica alterações ao nível do estado do trabalho	-	data	Altera quando há alteração de estado	
Prioridade_Trabalho	Texto	Campo que indentifica a prioridade do trabalho	"Alto","Mé dia","Baixa"	Botão opção	Obrigatório / Alterável	
Deleted	Boleano	Campo que permite indicar a eliminação lógica (False delete/Sof delete)	1 ou 0	Boleano	Obrigatório /Alterável	
Data_Criaçao_Trabalho	Data	Data que identifica o dia em que o trabalho foi criado	-	Data	Criado pelo sistema/	

					Obrigatório
					/Inalterável
Data_Prevista_Início	Data	Data que identifica o	-	Data	Obrigatório
		agendamento do			/Alterável
		trabalho			

Operações				
Nome	Descrição			
Inserir()	Operação que permite inserir um novo trabalho			
	1- Sistema gera o Id_Trabalho			
	2- Selecionar a Máquina			
	3- Selecionar o Gestor de Secção			
	4- Selecionar o tipo Tarefa			
	5- Selecionar o estado			
	6- Data_Mudança_Estado = Data do Sistema			
	7- Selecionar prioridade do trabalho de uma das opções			
	disponibilizadas pelo sistema ("Alta", "Média","Baixa")			
	8- Data_Criacao_Trabalho = Data do Sistema			
	9- Introduzir data prevista de início do trabalho			
	10- Inserir novo trabalho			
Consultar()	1- Permite consultar o trabalho por máquina			
Consultar()	2- Permite consultar o trabalho pelo gestor de secção			
	3- Permite consultar o trabalho por tipo de tarefa			
	4- Permite consultar o trabalho por prioridade			
	5- Permite consultar o trabalho por data de criação			
	6- Permite consultar o trabalho por data prevista			
Alterar()	Operação que permite alterar os dados do trabalho			
	1- Alterar gestor de Secção			
	2- Alterar tipo tarefa			
	3- Alterar estado do trabalho			
	4- Alterar prioridade trabalho			
	5- Alterar data prevista			
Remover()	Operação que permite eliminar de forma lógica um trabalho			
	1 – Alterar o campo deleted para 0			