

IconGrid 取扱説明書

Windows のデスクトップ上に色付きの枠を表示して、デスクトップアイコンをグループごとに視覚的に整理できるツールです。

- 対応 OS: Windows (.NET Framework 4.8)
- バージョン: 0.6.0



表示例：用途ごとにタイトルと色を変えて枠を配置できます。

1. 起動と終了

起動

IconGrid.exe をダブルクリックすると起動します。起動すると設定ウィンドウは表示されず、常駐（バックグラウンド実行）した状態になります。同時に、デスクトップ上に枠が表示されます。


多重起動はできません。既に起動している状態でもう一度起動しようとする、何も起こらず終了します。

設定画面を開く

デスクトップ画面右下の通知領域（タスクトレイ）にある IconGrid のアイコンで、次のいずれかを行うと設定ウィンドウが開きます。

- アイコンを **ダブルクリック** する
- アイコンを **右クリック** し、「設定」を選ぶ

また、デスクトップ上の枠を **Ctrl + 右クリック** して表示されるメニューの「設定」からも開けます。



通知領域のアイコンを右クリックすると、このメニューが表示されます。

終了

以下のいずれかの方法でアプリを終了できます。

- 設定ウィンドウの「**アプリを終了する**」ボタン
- タスクトレイアイコンを右クリック → 「終了」

終了時（および設定ウィンドウを閉じるとき）、現在の設定は自動的に保存されます。

設定ウィンドウのタイトルバーにある「×」ボタンを押した場合は、アプリは終了せず、タスクトレイに常駐した状態に戻ります（誤って終了しないための動作です）。


2. 枠の基本操作（デスクトップ上での操作）

デスクトップに表示されている枠は、すべて **Ctrl キーを押しながら** マウス操作することで編集できます。誤操作防止のため、Ctrl キーなしのクリックでは枠は反応しません（背後のデスクトップアイコン操作がそのまま行えます）。

操作	方法
枠を移動する	枠上部の帯（タイトルが表示されている部分）を Ctrl + 左ドラッグ
枠のサイズを変更する	帯以外の部分を Ctrl + 左ドラッグ （右下方向へサイズ変更）
枠のタイトルを変更する	タイトル部分を Ctrl + 左ダブルクリック し、そのまま入力して Enter で確定（ Esc でキャンセル、他の場所をクリックしても確定）
メニューを表示する	枠の上で Ctrl + 右クリック

Ctrl + 右クリックで表示されるメニューには以下の項目があります。

- **追加**: 新しい枠を1つ追加する
- **削除**: その枠を削除する
- **設定**: 設定ウィンドウを開く



枠を **Ctrl + 右クリック** したときのメニューです。


タイトルを空欄のまま確定しようとした場合は、変更前のタイトルのまま維持されます。

3. アイコングリッドへの吸着（スナップ）


枠を移動・リサイズしたあと、マウスのボタンを離すと、最も近いデスクトップのアイコングリッドに沿ってフワッと吸着します。これにより、デスクトップアイコンの並びときれいに揃えることができます。

吸着が働くのは、次の**両方**の条件を満たしている場合のみです。

1. 設定ウィンドウの「**枠をグリッドに吸着する**」がオンになっている
2. デスクトップを右クリック → 「表示」 → 「**アイコンを等間隔に整列**」が Windows 側で有効になっている



設定画面下部のチェックボックスで、IconGrid 側の吸着を切り替えます。



Windows 側では「アイコンを等間隔に整列」にチェックが付いていることを確認します（画面は Windows 11 の例です）。

どちらか一方でも無効な場合は、枠は吸着せずカーソルの位置にそのまま留まります。

画面のいちばん上へ吸着・移動しようとしても、枠の上端（タイトルの帯）が画面外に出ないように、上端は画面の一番上で止まります（帯が画面外に出て掴めなくなるのを防ぐためです）。

4. 設定ウィンドウの操作

設定ウィンドウには、現在作成されている枠が1行ずつリスト表示され、各行で以下を設定できます。



上部に配色テンプレートと追加ボタン、中央に枠ごとの設定、下部にスタートアップ・吸着の設定と「設定画面を閉じる」ボタンがあります。

項目	内容
タイトル	枠に表示する名前
位置:X / 位置:Y	枠の左上座標（-4000 ～ 4000）
太さ	枠線の太さ（0 ～ 10）
不透明度	枠全体の透明度（10 ～ 100%、既定は100%＝不透明）。数値を小さくするほど枠が透けて、下に隠れているデスクトップアイコンが見やすくなります
色（右のカラーボックス）	クリックすると色選択ダイアログが開く
削除ボタン	その枠を削除する

変更内容はリアルタイムでデスクトップ上の枠に反映されます。

配色テンプレート


設定ウィンドウ上部の「シンプル」「パステル」「ダーク」ボタンを押すと、選んだテンプレートが **今あるすべての枠にまとめて適用** されます。適用されるのは **配色・枠線の太さ・不透明度** で、各枠の **位置・サイズ・タイトルは変わりません**。

テンプレート	太さ	不透明度	配色の傾向
シンプル	1（細）	100%（不透明）	グレー／ブルー／グリーン／レッド／オレンジ／パープルのはっきりした色
パステル	3	65%	ピンク／オレンジ／イエロー／グリーン／ブルー／パープルの淡い色
ダーク	4（太）	90%	ブルーグレー／インディゴなどの深い色（枠内の文字は自動で明るい色になります）


- 配色は枠の並び順に沿って割り当てられます（枠がテンプレートの色数より多い場合は先頭の色から繰り返します）。
- 適用後の状態から、各行で個別に色・太さ・不透明度を調整することもできます。

同じ位置・サイズ・タイトルの枠に各テンプレートを適用した例です。


シンプル（太さ1・不透明度100%）



パステル（太さ3・不透明度65%）



ダーク（太さ4・不透明度90%）



色について

- カラーボックスをクリックすると Windows 標準の色選択ダイアログが開きます。
- **白色は選択できません**。枠の背景が白になると、デスクトップの背景に埋もれて見えなくなってしまうためです。白を選ぶと警告が表示され、再度色を選び直すよう求められます。



色を選んで「OK」を押すと、その枠に反映されます。

枠の追加・削除

- 「**追加**」ボタン（設定ウィンドウ上部）を押すと、新しい枠が1つ追加されます。
 - 枠は最大 **10個** まで作成できます。それ以上追加しようとするメッセージが表示されます。
- 各行の「**削除**」ボタンを押すと、その枠を削除できます。
 - 枠は最低 **1個** は必要です。残り1個の状態では削除ボタンは無効化され、削除できません。

位置サイズの初期化

「**位置サイズの初期化**」ボタンを押すと、すべての枠が既定の位置・サイズ・太さにリセットされます（少しずつ位置をずらして重ならないように再配置されます）。

枠をグリッドに吸着する

チェックボックスのオン・オフで、[3. アイコングリッドへの吸着](#)の機能全体を有効・無効にできます。既定はオンです。

スタートアップに登録

チェックを入れて「設定画面を閉じる」ボタンを押すと、Windows 起動時に IconGrid が自動的に立ち上がるように登録されます。チェックを外すと登録が解除されます。

設定画面を閉じる

このボタンを押すと、設定内容が保存され、設定ウィンドウは非表示（タスクトレイに常駐する状態）に戻ります。デスクトップ上の枠は最新の設定でいったん再作成されます。

5. マルチモニター環境について

複数モニターを使用している場合でも、枠の位置はモニターをまたいで自由に配置できます。ディスプレイの接続構成（モニターの増減・解像度変更など）を変更すると、IconGrid は自動的にそれを検知し、デスクトップ上の枠を再作成して新しい配置に追従します。

6. 設定の保存場所

設定内容は、IconGrid.exe と同じフォルダ内の `set.json` というファイルに保存されます。IconGrid をアンインストール（フォルダごと削除）する際は、このファイルも一緒に削除されます。

7. よくある質問（トラブルシューティング）

Q. 枠をクリックしても何も反応しない A. Ctrl キーを押しながら操作しているか確認してください。IconGrid の枠は、誤操作防止のため Ctrl キー併用時のみ反応します。

Q. 移動・リサイズしても、狙った位置にピタッと揃わない A. 「枠をグリッドに吸着する」設定と、Windows の「アイコンを等間隔に整列」の両方がオンになっているか確認してください。どちらか一方でもオフだと吸着しません。

Q. 色選択で白を選べない A. 仕様です。枠の背景を白にすると、デスクトップの背景に紛れて見えなくなるため、白色のみ選択できないようにしています。

Q. 枠が画面の上端からはみ出して掴めなくなった A. 現在のバージョンでは、枠の上端は画面の一番上で止まるため発生しません。以前のバージョンで画面外に出てしまった枠は、IconGrid を起動し直すと上端が画面内（Y=0）に戻ります。

Q. 二重に起動できない A. 仕様です。既に起動中の場合、もう一度起動しても新しいウィンドウは開きません。タスクトレイのアイコンをご確認ください。

Q. アプリを起動しても画面が出てこない A. 正常です。起動直後は常駐状態（タスクトレイに格納された状態）になります。設定を行うには、タスクトレイアイコンを右クリックして「設定」を選んでください。