Prosedur Teknis

Menu BIOS UTBK-OS

Aplikasi Web Survei

Spesifikasi Minimum PC/ Workstation Dan Server UTBK 2026

Dashboard Koordinator TIK

Registrasi Akun Kortik

Pendaftaran Admin Server

Penjadwalan / Penugasan Admin Server


Verifikasi Server Ujian, Ruang Ujian dan Data Peserta

Monitoring Server Dashboard


Monitoring & Reporting menu Ruang Ujian

Setting Internet Connection Sharing (ICS) pada Windows


1. Aktifkan mode Tethering pada handphone, kemudian hubungkan Komputer/Laptop ke Tethering WiFi handphone.
2. Pada Komputer/Laptop, klik **start** kemudian buka **Control Panel**.
3. Klik **View network status and tasks** pada control panel. Akan muncul menu **Network and Sharing Center**, klik **Change adapter settings**.
4. Pada interface **Wireless Network / Wi-Fi**, klik kanan dan pilih **Properties**.
5. Pilih tab **Sharing**, ceklis box **Allow other network users to connect through this computer's Internet connection**.
6. Pada menu **Home networking connection:**, pilih interface ethernet laptop.
7. Hapus ceklis box **Allow other network users to control or disable the shared Internet connection**.
8. Hubungkan kabel pada interface ethernet Laptop ke interface eth0 pada server.
9. Pada menu server, pilih [N] Diagnosa Jaringan, pilih [C] Ubah IP Address Eth0, pilih [D] DHCP (Auto) atau [S] Static IP sesuai kebutuhan.



10. Kembali ke menu awal, pilih [V] VPNTool, kemudian pilih Connect.



11. Periksa status pada Dashboard dan informasi pada server. Pastikan status Dashboard terkoneksi dan tidak ada informasi yang berstatus fail. Jika informasi belum diperbarui, pilih [U] Pembaruan Informasi pada menu server.



Updated on 07 Mar 2026

← Server Mati/Rusak Ketika Ujian Berlangsung

Video Panduan →