M\_SERVICE

# TÀI LIỆU THIẾT KẾ MOMO VERSION 2 MUA MÃ THỂ KHÁC

Phiên bản 0.3

04/07/2016

## 

1	QUẢN L	Ý TÀI LIỆU	2	
		Quản lý phiên bản		
		Xét duyệt		
	1.3	Phê duyệt	2	
2	THUẬT N	NGỮ	3	
3	MUA MÃ THỂ KHÁC			
		Lưu đồ		
	3.1.1	Diễn giải	5	

#### QUẢN LÝ TÀI LIỆU 1

#### 1.1 Quản lý phiên bản

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi	Bởi
0.1	20/06/2016	Khởi tạo	Ngô Viết Minh Trí
0.2	30/06/2016	Cập nhật màn hình nhập thông tin thẻ ảo Sacombank	Ngô Viết Minh Trí
0.3	04/07/2016	Thay Wireframe bằng Mockup của Design Team	Ngô Viết Minh Trí
0.4	11/07/2016	<ul> <li>Thêm rule cho field số CMND (màn hình 2.3)</li> <li>Thêm ghi chú ở màn hình 2.4, 2.5</li> </ul>	Ngô Viết Minh Trí

#### 1.2 Xét duyệt

Chức vụ	Họ Tên	Ngày

#### Phê duyệt 1.3


Chức vụ	Họ Tên	Ngày

## 2 THUẬT NGỮ


Thuật ngữ	Diễn giải


#### 3 MUA MÃ THỂ KHÁC

#### 3.1 Lưu đồ



#### 3.1.1 Diễn giải





#### Màn hình mua mã thẻ ảo Sacombank

- Banner hiển thị thông tin khuyến mãi (nếu có)
- Logo và Tên mã thẻ
- Giới thiệu tóm tắt về mã thẻ (quản lý ở Backend). Bấm "Tìm hiểu thêm" để hiện thông tin giới thiệu đầy đủ về mã thẻ (màn hình số 2.2)
- Nút "Thay đổi" hiện tại không có action. Sẽ được enabled trong tương lai, nếu có hơn một loại thẻ ảo được Sacombank cung cấp tới khách hàng
- Bấm nút "Tiếp tục" để chuyển qua màn hình 2.3

2.2



#### Giới thiệu mã thẻ

ABC là dịch vụ xem phim theo nhu cầu VOD, chất lượng cao, có bản quyền đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một sản phẩm của FGH.

#### Ưu điểm của mã thẻ

ABC là dịch vụ xem phim theo nhu cầu VOD, chất lượng cao, có bản quyền đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một sản phẩm của FGH.

#### Liên hệ hỗ trợ

- Hotline : 18009090 - Ví MoMo : (08) 399 171 99

#### Website

- Dịch vụ ABC : www.abc.com.vn - Ví MoMo : www.momo.com.vn


## Màn hình thông tin giới thiệu đầy đủ về mã thẻ

Format của thông tin giới thiệu đầy đủ của một mã thẻ bao gồm các 4 phần sau:

- Giới thiệu
- Ưu điểm của mã thẻ
- Liên hệ hỗ trợ
- Website


Nội dung mỗi phần có thể gồm text & hình ảnh (quản lý ở Backend).


Nếu phần nào không có thông tin sẽ được ẩn đi.



#### Màn hình nhập thông tin thẻ ảo

- Các thông tin được auto-filled dựa trên thông tin tài khoản Ví (nếu có sẵn). Người dùng có thể chỉnh sửa nếu muốn
- Field "Ho tên chủ thẻ": textbox, nhấn vào để hiện bàn phím chữ. Bàn phím sẽ có thêm nút "Tiếp" để chuyển focus tới field "Ngày sinh", và nút "Hủy" để ẩn bàn phím
  - o Max length là 40 ký tự
  - Hiện số ký tư đã được nhập được ở field này, và tự động đếm mỗi khi số ký tự được nhập tăng/ giảm
- Field "Ngày sinh": date picker, sẽ có thêm nút "Tiếp" để chuyển focus tới field "Số CMND", và nút "Hủy" để ẩn
- Field "CMND": numeric, nhấn vào để hiện bàn phím số. Length là 9 hoặc 12 số
- Field "Giới tính": radio-button, 2 giá trị Nam | Nữ
- Field "Đia chỉ": textbox, nhấn vào để hiện bàn phím chữ. Bàn phím sẽ có thêm nút "Tiếp" để chuyển focus tới field "Email", và nút "Hủy" để ẩn bàn phím
  - Max length là 40 ký tự
  - Hiện số ký tự đã được nhập được ở field này, và tự động đếm mỗi khi số ký tự được nhập tăng/ giảm (màn hình số 2.3.1)
- Field "Email": textbox, nhấn vào để hiện bàn phím chữ nhập email. Bàn phím sẽ có thêm nút "Tiếp" để chuyển focus tới field "Số điện thoại", và nút "Hủy" để ẩn bàn phím
- Field "Số điện thoại: numeric, nhấn vào để hiện bàn phím số. Bàn phím sẽ có thêm nút "Xong"để ẩn bàn phím
- Bấm "Tiếp tục" để chuyển qua màn hình chọn mệnh giá thẻ (màn hình số 2.4)






#### Màn hình chọn Mệnh giá thẻ

- Mệnh giá thẻ mặc định là 100.000đ
- Bấm "Thay đổi" hiện modal view để chọn mệnh giá thẻ khác
- Giá trị "Phí giao dịch (thu bởi Sacombank)" thay đổi tương ứng với mệnh giá thẻ được chọn
- Bấm "Tiếp tục" để chuyển qua màn hình chọn nguồn tiền (màn hình số 2.5)


Ghi chú: Đổi title của screen từ "Nạp tiền dịch vụ" sang "Mua mã thẻ khác"



#### Màn hình chọn nguồn tiền


- Ví MoMo là nguồn tiền mặc định. Bấm "Thay đổi" để chọn nguồn tiền khác
- Sử dụng Mã khuyến mãi / Thẻ quà tặng được đề cập ở tài liệu BA "Sử dụng Mã khuyến mãi / Thẻ quà tặng trong luồng thanh toán"
- Bấm "Tiếp tục" để chuyển qua màn hình xác nhận (màn hình số 2.6)

Ghi chú: Đổi title của screen từ "Nạp tiền dịch vụ" sang "Mua mã thẻ khác"




#### Màn hình xác nhận mua mã thẻ

Bấm "Xác nhận" để xác nhận việc mua mã thẻ




## Màn hình nhập mật khẩu

Khi nhập đủ và đúng 6 số, hiển thị circular progress và chuyển tới màn hình số 2.8




#### Màn hình kết quả mua mã thẻ

- Bấm icon chia sẻ để chia sẻ kết quả nạp tiền (chi tiết được đề cập ở tài liệu BA "Kết quả giao dịch")
- Bấm vào "Mã giao dịch" để hiển thị chi tiết giao dịch (chi tiết được đề cập ở tài liệu BA "Lịch sử giao dịch")
- Bấm vào button "Màn hình chính" để trở về màn hình Home




## Màn hình mua mã thẻ ảo chỉ cần chọn Mệnh giá thẻ

- Áp dụng cho mua mã thẻ sau:
  - Mua mã thẻ BIT
  - o Mua mã thẻ Megacard
  - o Mua mã thẻ Minh Châu Game
  - o Mua mã thẻ Zing
- Banner hiển thị thông tin khuyến mãi (nếu có)
- Logo và Tên mã thẻ
- Giới thiệu tóm tắt về mã thẻ. Bấm "Tìm hiểu thêm" để hiện thông tin giới thiệu đầy đủ về mã thẻ
- Danh sách giá trị của "Mệnh giá thẻ" được load một lần. Chỉ load lại để cập nhật khi có thay đổi từ phía đối tác
- Bấm vào từng Tile ở mệnh giá thẻ để chọn một mệnh giá, bấm lại để bỏ chọn. Một lần chỉ được chọn một mệnh giá thẻ




Màn hình một mệnh giá thẻ được chọn


Bấm nút "Tiếp tục" để chuyển qua màn hình chọn nguồn tiền thanh toán (màn hình số 3.3)



#### Màn hình chọn nguồn tiền


- Ví MoMo là nguồn tiền mặc định. Bấm "Thay đổi" để chọn nguồn tiền khác
- Sử dụng Mã khuyến mãi / Thẻ quà tặng được đề cập ở tài liệu BA "Sử dụng Mã khuyến mãi / Thẻ quà tặng trong luồng thanh toán"
- Bấm "Tiếp tục" để chuyển qua màn hình xác nhận (màn hình số 3.4)






## Màn hình nhập mật khẩu

Khi nhập đủ và đúng 6 số, hiển thị circular progress và chuyển tới màn hình số 3.6




#### Màn hình kết quả mua mã thẻ

- Bấm icon chia sẻ để chia sẻ kết quả nạp tiền (chi tiết được đề cập ở tài liệu BA "Kết quả giao dịch")
- Bấm vào "Mã giao dịch" để hiển thị chi tiết giao dịch (chi tiết được đề cập ở tài liệu BA "Lịch sử giao dịch")
- Bấm vào button "Màn hình chính" để trở về màn hình Home




## Màn hình mua mã thẻ ảo cần chọn Mệnh giá thẻ & Số lượng thẻ

- Áp dụng cho mua mã thẻ sau:
  - o Mua mã thẻ goCoin
- Banner hiển thị thông tin khuyến mãi (nếu có)
- Logo và Tên mã thẻ
- Giới thiệu tóm tắt về mã thẻ. Bấm "Tìm hiểu thêm" để hiện thông tin giới thiệu đầy đủ về mã thẻ
- Danh sách giá trị của "Mệnh giá thẻ" được load một lần. Chỉ load lại để cập nhật khi có thay đổi từ phía đối tác
- Bấm vào từng Tile ở mệnh giá thẻ để chọn một mệnh giá, bấm lại để bỏ chọn. Một lần chỉ được chọn một mệnh giá thẻ
- Số lượng: min = 1 thẻ, max = 5 thẻ
  - Button "-": bấm vào để giảm 1 giá trị. Bị disabled khi đạt giá trị min
  - o Button "+": bấm vào để tăng 1 giá trị. Bị disabled khi đạt giá trị max




Màn hình một mệnh giá thẻ được chọn, và số lượng thẻ là 2

Bấm nút "Tiếp tục" để chuyển qua màn hình chọn nguồn tiền thanh toán (màn hình số 4.3)




#### Màn hình chọn nguồn tiền

- Ví MoMo là nguồn tiền mặc định. Bấm "Thay đổi" để chọn nguồn tiền khác
- Sử dụng Mã khuyến mãi / Thẻ quà tặng được đề cập ở tài liệu BA "Sử dụng Mã khuyến mãi / Thẻ quà tặng trong luồng thanh toán"
- Bấm "Tiếp tục" để chuyển qua màn hình xác nhận (màn hình số 4.4)




#### Màn hình xác nhận mua mã thẻ

Bấm "Xác nhận" để xác nhận việc mua mã thẻ




## Màn hình nhập mật khẩu

Khi nhập đủ và đúng 6 số, hiển thị circular progress và chuyển tới màn hình số 4.6



#### Màn hình kết quả mua mã thẻ

- Bấm icon chia sẻ để chia sẻ kết quả nạp tiền (chi tiết được đề cập ở tài liệu BA "Kết quả giao dịch")
- Bấm vào "Mã giao dịch" để hiển thị chi tiết giao dịch (chi tiết được đề cập ở tài liệu BA "Lịch sử giao dịch")
- Bấm vào button "Màn hình chính" để trở về màn hình Home




## Màn hình mua mã thẻ ảo cần chọn Dòng sản phẩm và Sản phẩm

- Áp dụng cho mua mã thẻ sau:
  - Lạc Việt
  - **BKAV**
  - Kaspersky

Ghi chú: Riêng BKAV chỉ có field "Sản phẩm" và "Giá", không có field "Dòng sản phẩm"

- Banner hiển thị thông tin khuyến mãi (nếu có)
- Logo và Tên mã thẻ
- Giới thiệu tóm tắt về mã thẻ. Bấm "Tìm hiểu thêm" để hiện thông tin giới thiệu đầy đủ về mã thẻ
- Bấm "Thay đổi" hiện modal để chọn dòng sản phẩm, sản phẩm
- "Dòng sản phẩm"-"Sản phẩm" có quan hệ cha-con
- Giá trị của "Giá" thay đổi tương ứng với sản phẩm được chọn
- Bấm nút "Tiếp tục" để chuyển qua màn hình chọn nguồn tiền thanh toán (màn hình số 5.2)




#### Màn hình chọn nguồn tiền

- Ví MoMo là nguồn tiền mặc định. Bấm "Thay đổi" để chọn nguồn tiền khác
- Sử dụng Mã khuyến mãi / Thẻ quà tặng được đề cập ở tài liệu BA "Sử dụng Mã khuyến mãi / Thẻ quà tặng trong luồng thanh toán"
- Bấm "Tiếp tục" để chuyển qua màn hình xác nhận (màn hình số 5.3)




#### Màn hình xác nhận mua mã thẻ

Bấm "Xác nhận" để xác nhận việc mua mã thẻ



## Màn hình nhập mật khẩu

- Khi nhập đủ và đúng 6 số, hiển thị circular progress và chuyển tới màn hình số 5.5



#### Màn hình kết quả mua mã thẻ

- Bấm icon chia sẻ để chia sẻ kết quả nạp tiền (chi tiết được đề cập ở tài liệu BA "Kết quả giao dịch")
- Bấm vào "Mã giao dịch" để hiển thị chi tiết giao dịch (chi tiết được đề cập ở tài liệu BA "Lịch sử giao dịch")
- Bấm vào button "Màn hình chính" để trở về màn hình Home