M\_SERVICE

# TÀI LIỆU THIẾT KẾ MOMO VERSION 2 NOTIFICATION SCREEN

Phiên bản 0.1

13/06/2016

# MỤC LỤC

1	QUAN L'	Y TAI LIĘU	. 2
	1.1	Quản lý phiên bản	. 2
	1.2	Xét duyệt	. 2
	1.3	Phê duyệt	. 2
2	THUẬT N	NGỮ	. 3
3	NOTIFIC	ATION SCREEN	. 4
	3.1	Lưu đồ	. 4
	3.1.1	Diễn giải	. 5

# 1 QUẢN LÝ TÀI LIỆU

# 1.1 Quản lý phiên bản

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi	Bởi
0.1	13/06/2016	Khởi tạo	Ngô Viết Minh Trí

# 1.2 Xét duyệt

Chức vụ	Họ Tên	Ngày

# 1.3 Phê duyệt


Chức vụ	Họ Tên	Ngày

# 2 THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Diễn giải

#### 3 NOTIFICATION SCREEN

#### 3.1 Lưu đồ



4 | NOTIFICATION SCREEN | M SERVICE


STT	Hình ảnh	Diễn giải
1	■ Ví MoMo	Chọn Notification từ màn hình Home (sẽ được đề cập ở tài liệu BA khác)
	Ví của tôi Thanh toán Nạp tiền Điểm nạp/rút	
	Số tiền trong ví	
	Icon Name Icon Name Icon Name	
	Icon Name Icon Name Icon Name	
	Ison Name Ison Name Ison Name	
	BANNER	
	Icon Name Icon Name Icon Name	
	Icon Name Icon Name	

Khuyến mãi

#### Màn hình Notification

- Gồm 2 tabs
  - Tất cả: Chứa tất cả các notification của Hệ thống và notification Khuyến mãi
  - Khuyến mãi: Chứa tất cả các notification liên quan tới khuyến mãi
  - > Ghi chú: mỗi tab có số đếm (real-time) các notification chưa được đọc bởi người dùng
- Một notification gồm các thông tin
  - > Icon: tương ứng với từng loại notification sẽ có một icon đặc trưng (màn hình số 2.1)
  - Tên notification: tên mô tả notification
  - Nội dung notification: nội dung chi tiết notification
  - DateTime: ngày giờ của notification, theo định dạng hh:mm dd/mm
  - Ghi chú:
    - Nếu nội dung notification chứa số điện thoại, người dùng có thể chạm vào để thực hiện cuộc gọi
    - Nếu nội dung notification chứa hyperlink, người dùng có thể chạm vào để mở bằng in-app webview
- Notifcation có 2 trạng thái là chưa được đọc và đã được đọc. Notifcation chưa được đọc được "highlight" so với notification đã được
- Người dùng nhấn chọn vào một dòng notification để mở màn hình thông tin chi tiết tương ứng (nếu có)
- Người dùng swipe left ở một notification chưa được đọc để hiện các action tương ứng (màn hình số 3)
- Người dùng swipe left ở một notification đã được đọc để hiện các action tương ứng (màn hình số 4)
- Người dùng bấm "Đã đọc tất cả" để chuyển trạng thái của tất cả notification thành đã được đọc






### Màn hình ví dụ phân loại notification

Notification được phân thành các loại sau


- (1) Thông báo Khuyến mãi: các notification liên quan tới khuyến mãi
- (2) Thông báo Kết quả giao dịch Successful Money-In: các notification giao dich thành công liên quan tới luồng tiền vào Ví (ví dụ: Nạp tiền, Nhận tiền). Icon của notification là icon của chức năng tương ứng. Ví dụ: Notification của giao dịch nạp tiền thành công sẽ có icon của chức năng Nạp tiền.
- (3) Thông báo Kết quả giao dịch không thành Icon của notification này là một icon riêng biêt.
- (4) Thông báo Kết quả giao dịch Successful Money-Out: các notification giao dich thành công liên quan tới luồng tiền ra khỏi Ví (ví dụ: Nạp tiền điện thoại, Mua mã thẻ, Chuyển tiền, Thanh toán dịch vụ, Thanh toán hóa đơn, Mua sắm, Tặng quà). Icon của notification là icon của chức năng tương ứng.
- (5) Thông báo nhắc nhở: các notification nhắc nhở liên quan tới thanh toán hóa đơn định kỳ. Icon của notification là icon của chức năng thanh toán hóa đơn.
- (6) Thông báo hệ thống: các notification gửi từ hệ thống MoMo. Icon của notification này là một icon riêng biêt.
- (7) Thông báo yêu cầu: các notification liên quan tới yêu cầu (ví dụ: Mượn tiền). Riêng các notification này có các action button tương Icon của notification là icon của chức năng tương ứng (ví dụ: Mượn tiền)



### Swife-left action của notification chưa được đoc


Gồm 2 action là Xóa và Đánh dấu Đã đọc

- Nếu chọn action "Xóa", hiển thị Action Sheet (màn hình số 3.1)
- Nếu chọn action "Đánh dấu Đã đọc", chuyển trạng thái của notification từ chưa được đọc sang đã được đọc



### Action sheet của action "Xóa" một notification


- Chọn "Xóa thông báo" để xóa notification khỏi ứng dụng MoMo của người dùng
- Chọn "Hủy" để trở về màn hình trước (màn hình số 3)



### Swife-left action của notification đã được đọc

Gồm 2 action là Xóa và Đánh dấu Chưa đọc

- Nếu chọn action "Xóa", hiển thị Action Sheet (màn hình số 4.1)
- Nếu chọn action "Đánh dấu Chưa đọc", chuyển trạng thái của notification từ đã được đọc sang chưa được đọc



### Action sheet của action "Xóa" một notification

- Chọn "Xóa thông báo" để xóa notification khỏi ứng dụng MoMo của người dùng
- Chọn "Hủy" để trở về màn hình trước (màn hình số 4)