Примеры тест-кейсов

№	Название сценария	Последовательность действий	Ожидаемый результат
1	Открытие главной страницы сайта	1) Открыть браузер 2) Ввести URL сайта Wildberries 3) Нажать Enter	Загрузка главной страницы интернет-магазина, загрузка всех элементов страницы (строка поиска, карточки товаров, верхняя панель с аккаунтом и корзиной товаров)
2	Поиск товара по названию	1) Нажать ЛКМ на строку поиска 2) Ввести с клавиатура название желаемого товара 3) Нажать Enter	Загрузка страницы с карточками товаров, соответствующих пользовательскому запросу
3	Применение фильтра для поиска товаров	1) На главной странице сайта ЛКМ нажать на символ слева от строки поиска 2) Выбрать в появившейся слева панели интересующую категорию и нажать на неё ЛКМ	Все появившееся на странице товары будут соответствовать выбранной категории
4	Добавление товара в корзину	1) Выбрать интересующий товар 2) Нажать на карточку товара ЛКМ 3) Выбрать характеристики товара (если таковые имеются) 4) Нажать ЛКМ на кнопку «Добавить в корзину»	Товар появится в корзине в самом верху
5	Авторизация на сайт	1) Открыть главную страницу интернет-магазина	Пользователь авторизован. Если у пользователя уже был профиль, то рекомендации будут подстроены под него, а в корзине будут

		2) В правом верхнем углу ЛКМ нажать на иконку человеческого силуэта 3) Ввести номер телефона для регистрации 4) Получить код для авторизации и ввести его в соответствующее поле на странице	находиться товары, добавленные ранее
6	Проверка адаптивности верстки сайта	1) Открыть любую страницу интернет-магазина 2) С помощью сочетания клавиш Ctrl + “-”/Ctrl + “+” масштабировать страницу произвольным образом	Страница автоматически перезагружает элементы интерфейса в соответствии изменением масштаба так, чтобы все элементы были видны и доступны
7	Смена валюты отображения цен	1) На главной странице интернет-магазина в правом верхнем углу нажать ЛКМ на кнопку и изображением российского флага и надписью RUB 2) В выпадающем списке выбрать необходимую валюту	Стоимость всех товаров на главной странице интернет-магазина, а также в корзине и других разделах для просмотра товаров будет изменена в соответствии с выбранной валютой
8	Выбор адреса доставки	1) На главной странице в левом верхнем углу нажать ЛКМ на иконку географической метки рядом с названием автоматически определенного адреса 2) При выборе доставки в пункт выдачи: в появившемся окне выбрать необходимый пункт выдачи заказов с помощью карты или строки поиска	Изменение адреса доставки на главной странице сайта, изменение перечня доступных товаров и их стоимости в зависимости от региона доставки

		3) Выбрать необходимый пункт выдачи заказов с помощью нажатия ЛКМ на кнопку «Заберу отсюда» 4) При выборе доставки курьером: в строке поиска ввести необходимый адрес или выбрать точку на карте и ЛКМ нажать на кнопку «Доставить сюда»	
9	Заказ товара	1) Выбрать интересующий товар 2) ЛКМ нажать на кнопку «Купить сейчас» при заказе не из корзины 3) Выбрать характеристики товара (если необходимо) 4) На открывшейся странице сайта выбрать способ и адрес доставки (если таковой не выбран) 5) Зарегистрироваться на сайте для заказа (если это действие ещё не выполнено) 6) Выбрать способ оплаты («Оплата сразу» / «Оплата при получении») и добавить карту для оплаты (если таковая отсутствует) 7) ЛКМ нажать на кнопку «Заказать»	Во вкладке «Заказы» на сайте появится информация о доставке и оплате заказанного товара
10	Открытие карточки продавца	1) Открыть товар или ввести название продавца в строке поиска 2) При открытии карточки продавца через карточку товара: под кнопкой «Купить	Отроется новая страница с описанием продавца, карточками товаров, информацией о количестве товаров, процентом выкупленных заказов и временем нахождения продавца на сайте

		сейчас» в правой стороне экрана найти иконку магазина и название продавца 3) Навести курсор на название продавца 4) Во всплывшем окне нажать ЛКМ на кнопку «Все товары продавца»	
11	Просмотр брендов, представленных в интернет-магазине	1) На главной странице сайта над поисковой строкой нажать ЛКМ на слово «Бренды» 2) На открывшейся странице выбрать интересующую категорию или бренд с помощью ЛКМ	Откроется страница с выбранной категорией или брендом, где будут представленные товары, связанные с этими темами

Примеры баг-репортов

Дефект №1

Краткое описание	Неверная обработка пустого поля «Телефон» при оформлении заказа
Проект	ozon.ru
Описание	При оформлении нового заказа в форме доставки поле телефона можно оставить пустым, при этом заказ сохраняется с некорректно заполненными контактными данными.
Номер версии	1.0
Важность	S3 значительная
Приоритет	P2 средний
Статус	Новая
Автор	Шешко Ника
Назначен на	Шешко Ника
Шаги воспроизведения	1. Открыть https://www.ozon.ru/. 2. Авторизоваться под учетной записью покупателя. 3. Добавить любой товар в корзину. 4. Перейти к оформлению заказа. 5. В блоке контактов оставить поле телефона пустым. 6. Подтвердить оформление заказа.
Ожидаемый результат	Отображается сообщение о том, что поле телефона обязательно для заполнения, заказ не создается.

Фактический результат	Заказ создается, несмотря на пустое поле телефона.

Дефект №2

Краткое описание	Необновление итоговой суммы при изменении количества товара в корзине
Проект	ozon.ru
Описание	При изменении количества товара в корзине и быстром повторном подтверждении изменения итоговая сумма иногда остается прежней, не соответствуя текущему количеству.
Номер версии	1.0
Важность	S2 критическая
Приоритет	P1 высокий
Статус	Новая
Автор	Шешко Ника
Назначен на	Шешко Ника
Шаги воспроизведения	1. Открыть https://www.ozon.ru/ и добавить любой товар в корзину. 2. Перейти в корзину. 3. Изменить количество товара, например, с 1 до максимального количества. 4. Быстро несколько раз подтвердить изменение (кнопкой или Enter).

	
Ожидаемый результат	Итоговая стоимость пересчитывается и всегда соответствует текущему количеству товара.
Фактический результат	В отдельных случаях отображается старая сумма, не совпадающая с новым количеством.

Дефект №3

Краткое описание	Сброс фильтров при переходе на следующую страницу списка товаров
Проект	ozon.ru
Описание	После применения фильтров (цена, бренд и т.п.) при переходе на следующую страницу каталога часть фильтров сбрасывается, а в выдаче появляются товары, не соответствующие выбранным условиям.
Номер версии	1.0
Важность	S3 значительная (ошибка в фильтрации каталога)
Приоритет	P2 средний
Статус	Новая
Автор	Шешко Ника
Назначен на	Шешко Ника

Шаги воспроизведения	1. Открыть https://www.ozon.ru/ и перейти в любой каталог (например, «Электроника»). 2. Задать несколько фильтров (диапазон цены, бренд, наличие). 3. Убедиться, что текущая выдача соответствует выбранным фильтрам. 4. Перейти на следующую страницу результатов (кнопка «Следующая» или номер страницы).
Ожидаемый результат	Все выбранные фильтры сохраняются, на новой странице показываются только товары, удовлетворяющие заданным условиям.
Фактический результат	Часть фильтров (например, бренд или наличие) сбрасывается, на странице появляются товары, не соответствующие выбранным значениям.