FFHS - Sandro Dallo & Patrick Bösch



Link Liste

Installationsanleitung

Version 0.2.0

INHALTSVERZEICHNIS

1	Änderungsverlauf	3
2	Voraussetzungen4	
3	Installation	
4	Bedienung	3
4.1	Rolle einfügen	3
4.2	Rolle Anzeigen	7
4.3	Rolle bearbeiten	7
4.4	Rolle löschen	3
4.5	Rolle suchen	3



ÄNDERUNGSVERLAUF

Datum	Version	Autor(en)	Beschreibung	Status
16.10.2014	0.1	P. Bösch	Initialversion	Draft
16.10.2014	0.2	S.Dallo	Review und Korrekturen	Draft

2 VORAUSSETZUNGEN

- ✓ Wildfly Application Server 8.x (getestet mit Version 8.1.0)
- ✓ Maria-/MySQL-Datenbankserver oder eine andere von JPA unterstützte relationale Datenbank (getestet mit Maria-DB Version 10.0.14 und MySQL Version 5.5.38)
- ✓ Schema auf der Datenbank eingerichtet und Zugangsdaten sind bekannt.

3 INSTALLATION

- 1. ZIP Archiv entpacken
- 2. mysql-ds.xml und mysql-connector-java-5.1.32.jar aus dem Verzeichnis linklist/config ins deployments-Verzeichnis des Wildfly Application Server kopieren.
- 3. Die Datei mysql-ds.xml im deployments-Verzeichnis nach den eigenen Systemvorgaben anpassen. Anzupassen sind die Werte der Nodes <connection-url>, <user-name> und <password>.

- 4. Wildfly Application Server starten.
- 5. In einem Browser die URL http://<server-name|server-ip>:<port>/linklist-jsf/aufrufen. Beispiel: http://localhost:8080/linklist-jsf/.



BEDIENUNG

4.1 ROLLE EINFÜGEN



Abbildung 1 - Rolle einfügen

- 1. In der Navigation auf den Eintrag "Einfügen" im Untermenü "Rollen" klicken (Hinweis: Sollte "Einfügen nicht sichtbar sein, so klicken Sie auf den Menüpunkt "Rollen").
- 2. Im Eingabe-Feld "Name" den gewünschten Rollen-Name eingeben.
- 3. Auf Speichern klicken. Die Status-Meldung des Speichervorgangs wird als System-Meldung in einem Fenster in der oberen rechten Ecke angezeigt. Beispiel:



Abbildung 2 - System-Meldung

4.2 ROLLE ANZEIGEN



16. Oktober 2014

Abbildung 3 - Rolle anzeigen

1. In der Navigation auf den Eintrag "Übersicht" im Untermenü "Rollen" klicken (Hinweis: Sollte "Einfügen nicht sichtbar sein, so klicken Sie auf den Menüpunkt "Rollen").

ROLLE BEARBEITEN 4.3




Abbildung 4 - Rolle bearbeiten

- 1. Den Dialog "Rolle anzeigen" (Kapitel 4.2 Rolle Anzeigen auf Seite 7) aufrufen.
- 2. In der Spalte "Aktion" auf das Icon 🔯 klicken.
- 3. Im Eingabe-Feld "Name" den neuen Namen eintippen.
- 4. Auf den Knopf "Speichern" klicken, um die Änderung zu persistieren oder auf den Knopf "Abbrechen", um den Änderungsvorgang abzubrechen.



4.4 ROLLE LÖSCHEN




Abbildung 5 - Rolle löschen

- 1. Den Dialog "Rolle anzeigen" (Kapitel 4.2 Rolle Anzeigen auf Seite 7) aufrufen.
- 2. In der Spalte "Aktion" auf das Icon 🗷 klicken.
- 3. Auf den Knopf "Löschen" klicken, um den Löschvorgang zu bestätigen oder auf den Knopf "Abbrechen" klicken, um den Löschvorgang abzubrechen.

4.5 ROLLE SUCHEN



Abbildung 6 - Rolle suchen

- 1. Den Dialog "Rolle anzeigen" (Kapitel 4.2 Rolle Anzeigen auf Seite 7) aufrufen.
- 2. Im Eingabe-Feld "Suche:" den gewünschten Suchbegriff eingeben. Die Tabelle wird automatisch auf den Suchparameter eingeschränkt.