

Créer le bac dans SketchUp Free

Construire et enregistrer la jardinière dans SketchUp Free, en suivant le croquis du cahier des charges.

45 minutes, demi-groupe

12 étapes

app.sketchup.com

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Le pas à pas, une ligne par étape

- 1 Ouvrir app.sketchup.com, cliquer Créer un modèle, choisir le modèle Mètres.
- 2 Cliquer sur le personnage, appuyer sur Suppr.
- 3 Outil Rectangle. Cliquer à l'origine, puis cliquer une seconde fois : c'est la forme du fond.
- 4 Outil Pousser/Tirer. Cliquer la face et la soulever un peu. C'est le fond.
- 5 Outil Rectangle. Tracer une bande fine sur le dessus du fond, le long du bord avant.
- 6 Outil Pousser/Tirer. Monter cette bande. C'est la première paroi longue.
- 7 Refaire les étapes 5 et 6 sur le bord arrière. C'est la seconde paroi longue.
- 8 Rectangle entre les deux parois, côté gauche, puis Pousser/Tirer jusqu'au haut des parois.
- 9 Refaire l'étape 8 à droite. Le caisson est fermé.
- 10 Outil Mètre. Mesurer la hauteur du bac et noter la valeur trouvée.
- 11 Sélectionner tout, clic droit, Créer un composant. Nom : Bac_5e.
- 12 Ajouter la terre puis le paillage dans le bac, puis enregistrer sous bac-nom-prenom.

Raccourcis à connaître

R Rectangle

P Pousser/Tirer

M Déplacer


T Mètre

O Orbite


Espace Sélection

Avant de fermer l'onglet. J'enregistre mon modèle, puis j'envoie une capture d'écran de mon dessin au professeur avec le formulaire « J'envoie mon dessin », en bas de la page du site.


La planche des douze étapes




1. Ouvrir app.sketchup.com, cliquer Créer un modèle, choisir le modèle Mètres.




2. Cliquer sur le personnage, appuyer sur Suppr.




3. Outil Rectangle. Cliquer à l'origine, puis cliquer une seconde fois : c'est la forme du fond.




4. Outil Pousser/Tirer. Cliquer la face et la soulever un peu. C'est le fond.




5. Outil Rectangle. Tracer une bande fine sur le dessus du fond, le long du bord avant.




6. Outil Pousser/Tirer. Monter cette bande. C'est la première paroi longue.




7. Refaire les étapes 5 et 6 sur le bord arrière. C'est la seconde paroi longue.




8. Rectangle entre les deux parois, côté gauche, puis Pousser/Tirer jusqu'au haut des parois.




9. Refaire l'étape 8 à droite. Le caisson est fermé.



10. Outil Mètre. Mesurer la hauteur du bac et noter la valeur trouvée.



11. Sélectionner tout, clic droit, Créer un composant. Nom : Bac_5e.



12. Ajouter la terre puis le paillage dans le bac, puis enregistrer sous bac-nom-prenom.

Ce que je retiens

SketchUp Free s'ouvre sur _____ et fonctionne dans le navigateur, sans installation.

On choisit toujours le modèle en _____ pour dessiner à l'échelle réelle.

L'outil _____ dessine une surface, l'outil _____ lui donne une épaisseur.

L'outil _____ sert à mesurer une longueur sur le modèle.

Un _____ se met à jour dans toutes ses copies, un groupe non.