

Créer le bac dans SketchUp Free

Construire, coter et enregistrer une jardinière de 1,20 m sur 0,80 m, aux dimensions du cahier des charges.

45 minutes, demi-groupe

12 étapes

app.sketchup.com

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Le pas à pas, une ligne par étape

- 1 Ouvrir app.sketchup.com, cliquer Créer un modèle, choisir le modèle Mètres.
- 2 Cliquer sur le personnage, appuyer sur Suppr.
- 3 Outil Rectangle. Cliquer à l'origine, taper la valeur, Entrée. 1,2 ; 0,8
- 4 Outil Pousser/Tirer. Cliquer la face, taper la valeur, Entrée. C'est le fond. 0,02
- 5 Rectangle sur le dessus du fond, le long du bord avant. 1,2 ; 0,02
- 6 Pousser/Tirer cette bande vers le haut. C'est la première paroi longue. 0,3
- 7 Refaire les étapes 5 et 6 sur le bord arrière. 1,2 ; 0,02 puis 0,3
- 8 Rectangle entre les deux parois, côté gauche, puis Pousser/Tirer. 0,02 ; 0,76 puis 0,3
- 9 Refaire l'étape 8 à droite. Le caisson est fermé. 0,02 ; 0,76 puis 0,3
- 10 Outil Mètre. Mesurer la hauteur totale du bac. 0,32 m attendu
- 11 Sélectionner tout, clic droit, Créer un composant. Nom : Bac_5e. Bac_5e
- 12 Ajouter la terre et le paillage, puis enregistrer sous bac-nom-prenom. 0,25 puis 0,03

Raccourcis à connaître

R Rectangle

P Pousser/Tirer

M Déplacer


T Mètre

O Orbite


Espace Sélection

Avant de fermer l'onglet. Enregistre ton modèle, vérifie les cotes à l'outil Mètre, puis fais le test en ligne depuis la page du site.


La planche des douze étapes



1. Ouvrir app.sketchup.com, cliquer Créer un modèle, choisir le modèle Mè



2. Cliquer sur le personnage, appuyer sur Suppr.




3. Outil Rectangle. Cliquer à l'origine, taper la valeur, Entrée.

1,2 ; 0,8




4. Outil Pousser/Tirer. Cliquer la face, taper la valeur, Entrée. C'est l

0,02




5. Rectangle sur le dessus du fond, le long du bord avant.

1,2 ; 0,02




6. Pousser/Tirer cette bande vers le haut. C'est la première paroi longue

0,3




7. Refaire les étapes 5 et 6 sur le bord arrière.

1,2 ; 0,02 puis 0,3




8. Rectangle entre les deux parois, côté gauche, puis Pousser/Tirer.

0,02 ; 0,76 puis 0,3




9. Refaire l'étape 8 à droite. Le caisson est fermé.

0,02 ; 0,76 puis 0,3




10. Outil Mètre. Mesurer la hauteur totale du bac.

0,32 m attendu



11. Sélectionner tout, clic droit, Créer un composant. Nom : Bac_5e.

Bac_5e



12. Ajouter la terre et le paillage, puis enregistrer sous bac-nom-prenom.

0,25 puis 0,03

Ce que je retiens

SketchUp Free s'ouvre sur _____ et fonctionne dans le navigateur, sans installation.

On choisit toujours le modèle en _____, sinon toutes les cotes sont fausses.

L'outil _____ dessine une surface, l'outil _____ lui donne une épaisseur.

On tape les dimensions au _____, on ne clique pas au jugé : la case _____ affiche la valeur.

Le bac mesure _____ m sur _____ m, ses parois font _____ m, sa hauteur totale _____ m.

Les parois courtes mesurent _____ m, parce qu'il faut retirer les deux _____ de 0,02 m.

Un _____ se met à jour dans toutes ses copies, un groupe non.