

RPG ツクール MZ 用プラグイン

ボス HP ゲージプラグイン Ver.1.0.2

本プラグインは戦闘中にボス用のゲージを表示する。

ボスが複数体存在する場合は、ゲージが複数表示される。

ボスが撃破された場合は、撃破されたモンスターゲージが消滅する。



横1列に表示させることも可能



設定方法


ボスとして認識

特徴に消滅エフェクトがボスの場合。または敵キャラのメモ欄に以下のタグ。

敵キャラのメモ欄

<BossEnemy>

ボスエネミーとして認識され HP ゲージが表示されます。



プラグインパラメータ

- ゲージ位置

ゲージの位置を指定します。

左



中央



右



- 縦方向表示

ゲージの縦方向の表示方法を指定します。

下方向

複数体存在する場合は、下方向に表示されます。



上方向

複数体存在する場合は、上方向に表示されます。



- ゲージ表示列

ゲージの表示列数を指定します。

2列でボス3体の場合は以下の表示になります。



- ボスゲージ Y 座標(相対)

ボスゲージ全体の Y 座標(相対)を指定します。

- ゲージ余白

ゲージの横方向の余白を指定します。


- ゲージ縦間隔

ゲージの縦の表示間隔を指定します。


- モンスター名位置

モンスター名の位置を指定します。


左



中央



なし




- 名前表示幅

モンスター名の表示幅を指定します。

- ゲージスタイル

ゲージのスタイルを指定します。


通常



画像

画像ゲージ設定で画像を設定する場合は画像を選択してください。

斜め



- ゲージ Y 座標(相対)

ゲージの Y 座標(相対)を指定します。

- ゲージ横幅

ゲージの横幅を指定します。


- ゲージ縦幅

ゲージの縦幅を指定します。画像モードでは無効になります。

- HP 値表示

HP の値を表示します。

表示あり



表示なし



- 背景ゲージ画像

背景のゲージ画像を指定します。ゲージスタイルは画像に指定してください。

- ゲージ画像

ゲージ画像を指定します。

- 前面ゲージ画像

前面のゲージ画像を指定します。

- 敵キャラ画像表示

敵キャラの画像を表示します。

表示あり



表示なし




- モンスター表示横幅

表示するモンスター画像の横幅を指定します。画像サイズが表示横幅より大きい場合は自動的にサイズ調整されます。

- 背景色

背景色を指定します。テキストタブでカラーコードを記入できます。



- フレーム色

フレーム色を指定します。

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：可能

再配布：可能

※正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポートは対象外となります。

更新履歴

2026/6/16 Ver.1.0.2

ゲージの縦の表示間隔を指定できる機能を追加。

2026/6/15 Ver.1.0.1

消滅エフェクトがボスでもボスエネミーとして認識するように修正。

2026/6/15 Ver.1.0.0

初版。