

RPG ツクール MZ 用プラグイン

ブレイクダメージプラグイン Ver.1.0.3

本プラグインはアクター、敵キャラに新たにシールド値を追加し、シールド値が 0 になればブレイクスタン状態にする機能を追加する。

主な機能

特定の属性時に専用のダメージ計算式を適用する。

ブレイクスタン時にアニメーションを再生。

ブレイクダメージ時にアニメーションを再生。

シールドポイント再生率。

ブレイクダメージの計算式はダメージ計算式と同様に設定可能。

弱点ダメージの時はブレイクダメージが弱点倍率分増加。耐性ダメージの時はブレイクダメージが耐性倍率分減少。(プラグインパラメータ耐性弱点割合ダメージ無効 ON で無効にできます)

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：私的利用に限り可能

再配布：改変含めて不可

※正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポートは対象外となります。

設定方法

プラグインパラメータ

- ブレイクスタン
シールド値が 0 になった時に付与するステートを指定します。
なお、直接付与させることも可能です。
- 弱点ブレイクダメージ適用
対象が弱点ダメージを受けた場合にのみブレイクダメージを実行します。
- 耐性弱点割合ダメージ無効
対象が耐性、弱点の場合に乗算される割合を無効にします。
- アクターブレイクダメージ有効
アクターへのブレイクダメージを有効にします。
- 敵キャラブレイクダメージ有効
敵キャラへのブレイクダメージを有効にします。
無効に設定している場合、敵キャラのメモ欄に<OnBreakDamage>がある敵キャラのみブレイクが有効になります。
- ブレイクダメージアニメーション
ブレイクダメージを受けた際に再生するアニメーション ID を指定します。
- ブレイクスタンアニメーション
ブレイクスタン状態になった場合に再生するアニメーション ID を指定します。



- ブレイクダメージ設定
ブレイクダメージの詳細設定を行います。
 - 1 名称
任意の名称を指定します。無記入でも問題ありません。
 - 2 ブレイクダメージ評価式
ブレイクダメージ時の計算式を JavaScript で指定します。
 - 3 分散度
ブレイクダメージの分散度を設定します。
 - 4 属性指定
属性ブレイクダメージでの計算式を適用する属性を指定します。
指定の属性以外は通常のブレイクダメージ評価式になります。

タグ設定

スキル、アイテムのメモ欄

<BreakDamageFormula:[formula]> ブレイクダメージを設定します。

[formula]:ブレイクダメージ計算式(JavaScript)

<BreakAttack:[id]> ブレイクダメージを設定します。プラグインパラメータのブレイクダメージ設定で設定を行った ID を指定します。

[id]:ブレイクダメージ設定の ID

上記のタグのどちらか一つをアイテム、スキルのメモ欄に記入する。

アクター、敵キャラのメモ欄

<MaxShieldPoint:[value]> 最大シールド値を指定します。未指定の場合は基本最大シールド値の最大値が設定されます。

[value]:最大値

敵キャラのメモ欄

<OnBreakDamage> 敵キャラブレイクダメージ有効を無効にしている場合で、特定の時のみブレイクダメージを有効にします。

特徴を有するメモ欄

<ShieldRegener:[rate]> シールド値の再生率を指定します。

[rate]: ±再生率(追加能力値)

評価式での取得パラメータ

a.nshp または b.nshp:シールド値

a.nsrg または b.nsrg:シールド再生率

item:攻撃時のスキル及びアイテム

a:攻撃者

b:対象

v:ゲーム変数

damage: ブレイク攻撃時の与 HP ダメージ

設定

特定の敵だけブレイクゲージを適用したい

プラグインパラメータの敵キャラブレイクダメージ有効を OFF にします。

敵キャラのメモ欄に<OnBreakDamage>を記入します。

<OnBreakDamage>を記入した敵キャラのみブレイクダメージが有効になります。

弱点時のみブレイクダメージを実行したい

プラグインパラメータの弱点ブレイクダメージ適用を ON に設定することで弱点ダメージの時のみブレイクダメージが有効になります。

OFF の場合は対象のスキル、アイテムのダメージ時にブレイクダメージが適用されます。

ブレイクダメージの仕様

ブレイクダメージ値 * 属性割合(無効にしている場合は 1.0)

更新履歴

2026/6/10 Ver.1.0.3

NUUN_ResultActor 更新による処理の追加。

2026/6/8 Ver.1.0.2

撃破時に再度ブレイク時のアニメーションが再生されてしまう問題を修正。

2026/5/30 Ver.1.0.1

ブレイクダメージの計算式をしてするタグの説明文のスペルミスを修正。

2026/5/26 Ver.1.0.0

初版

RPG ツクール MZ 用プラグイン ブレイクシールドゲージプラグイン Ver.1.0.6

アクターまたは敵キャラにシールドゲージを追加します。

主な機能

選択時、変動時にのみ表示可能。

ゲージスタイルを指定可能。

ゲージ画像を設定可能。

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：私的利用に限り可能

再配布：改変含めて不可

※正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポートは対象外となります。


設定方法

プラグインパラメータ


- シールドゲージスタイル

シールドゲージのスタイルを指定します。

通常



斜め



ステップ 40



ステップ 50



ステップ 60



画像

画像を表示します。

画像の設定はアクター、敵キャラの画像ゲージ設定で設定を行ってください。

- アクターゲージ表示縦幅、エネミーゲージ表示縦幅
ゲージの表示縦幅を指定します。
- 背景ゲージ画像
一番背後に表示されるゲージ画像を指定します。
- ゲージ画像
ゲージ画像を指定します。余白は無くなるように加工してください。
- 前面ゲージ画像
前面に表示するゲージ画像を指定します。
- シールドゲージ位置
敵キャラのシールドゲージを表示する位置をします。
敵画像の上を指定した場合は敵キャラ画像の上に表示されます。
敵画像の下を指定した場合は敵キャラ画像の下に表示されます。
- シールドゲージの表示タイミング
シールドゲージの表示するタイミングを指定します。
常に表示の指定の場合は常に表示されます。
選択時を指定の場合は対象選択時のみ表示されます。
変動時を指定の場合はシールドポイントが増減した場合にのみ表示されます。
選択時、変動時を指定の場合は選択時、変動時の条件を満たした時のみ表示されます。
- 変動時表示フレーム数
変動時を指定した時の、表示するフレーム数を指定します。

バトルスタイル拡張プラグインでの表示

表示するステータスからシールドゲージ(NUUN_BreakShieldGauge)を選択してください。
指定できる設定は X 表示列位置、Y 表示行位置、X 座標 (相対)、Y 座標 (相対) のみです。
ゲージ色、ゲージ横幅は当プラグインのプラグインパラメータで設定します。

タグ設定

敵キャラのメモ欄

<ShieldGaugeX:[x]> 対象の敵キャラのシールドゲージ X を指定します。

[X]:座標(相対)

<ShieldGaugeY:[Y]> 対象の敵キャラのシールドゲージ Y を指定します。

[Y]:座標(相対)

更新履歴

2026/6/17 Ver.1.0.6

NUUN_BreakShieldBossGauge でのボスのゲージを非表示にする修正。

2026/6/15 Ver.1.0.5

メンバー交代後にゲージが残ってしまう問題を修正。

2026/6/7 Ver.1.0.4

NRP_Afterimage との競合対応。

2026/6/6 Ver.1.0.3

敵のシールドゲージを表示しないに設定していても、シールドゲージが表示されてしまう問題を修正。

2026/6/3 Ver.1.0.2

シールドゲージスタイルを画像に指定した場合に、戦闘開始時にエラーが出る問題を修正。

2026/5/30 Ver.1.0.1

AnimatedSVEnemies との競合対応。

敵キャラごとにシールドゲージの XY 座標を調整する機能を追加。

2026/5/26 Ver.1.0.0

初版

RPG ツクール MZ 用プラグイン

ボスシールドゲージプラグイン Ver.1.0.0


本プラグインは戦闘中にボス用のシールドゲージを表示する。

ボスが複数体存在する場合は、ゲージが複数表示される。

ボスが撃破された場合は、撃破されたモンスターのゲージが消滅する。



横1列に表示させることも可能



ボス HP ゲージプラグイン(NUUN_BossHPGauge)との併用(ブレイクゲージは白色)

画像は設定例です。



敵キャラブレイクダメージ有効を OFF に設定し、<OnBreakDamage>の設定がない敵キャラはシールドゲージが表示されません。

設定方法


ボスとして認識

特徴に消滅エフェクトがボスの場合。または敵キャラのメモ欄に以下のタグ。

敵キャラのメモ欄

<BossEnemy>

ボスエネミーとして認識され HP ゲージが表示されます。




プラグインパラメータ

- ゲージ位置

ゲージの位置を指定します。


左



中央



右



- 縦方向表示

ゲージの縦方向の表示方法を指定します。


下方向

複数体存在する場合は、下方向に表示されます。



上方向

複数体存在する場合は、上方向に表示されます。



- ゲージ表示列

ゲージの表示列数を指定します。

2列でボス3体の場合は以下の表示になります。



- ゲージ Y 座標



ゲージ全体の Y 座標を指定します。

- ゲージ余白

ゲージの横方向の余白を指定します。もう少し説明が必要

余白 0

余白 64




- ゲージ縦間隔

ゲージの縦の表示間隔を指定します。


- モンスター名位置

モンスター名の位置を指定します。


左



中央



なし




- 名前表示幅

モンスター名の表示幅を指定します。

- ゲージスタイル

ゲージのスタイルを指定します。


通常



画像


画像ゲージ設定で画像を設定する場合は画像を選択してください。

斜め



- シールドゲージカラー1

シールドゲージカラー（左側）を指定します。テキストタブでカラーコードを記入できます。



- シールドゲージカラー2

シールドゲージカラー（右側）を指定します。

- ゲージ横幅

ゲージの横幅を指定します。

- ゲージ縦幅
ゲージの縦幅を指定します。画像モードでは無効になります。
- 背景ゲージ画像
背景のゲージ画像を指定します。ゲージスタイルは画像に指定してください。
- ゲージ画像
ゲージ画像を指定します。
- 前面ゲージ画像
前面のゲージ画像を指定します。

利用規約

クレジット表記：任意

商業利用：可能

成人向け：可能

改変：私的利用に限り可能

再配布：改変含めて不可

※正規販売サイト以外からのダウンロード、改変済みの場合はサポートは対象外となります。

更新履歴

2026/6/17 Ver.1.0.0

初版。