

1.6.242.0910 릴리즈노트

이번 릴리즈부터 원격 제어를 시작하면 대상 PC 에 수락 창이 나타납니다. 명령은 여러 그룹에 한 번에 보내면서 임원 PC 처럼 빨 대상을 지정할 수 있고, 조직 단위로 원격 제어와 Live CMD 를 막는 설정이 생겼습니다. PC 사용자가 보는 에이전트 화면도 새로 만들었습니다.

이번에 바뀐 것 · 한눈에

- | | | |
|----|---|----|
| 01 | [신규] 원격 제어를 시작하면 대상 PC 에 수락 창
관리자가 원격 제어를 시작하면 대상 PC 에 수락 창이 나타나고, 사용자가 거절하면 연결이 끝납니다 | 3 |
| 02 | [신규] 명령 대상에서 특정 그룹·PC 빼기
부서 전체에 명령을 내리면서 임원 PC 처럼 빨 그룹·PC 를 지정하고, 최종 몇 대에 가는지 봅니다 | 5 |
| 03 | [신규] 명령 대상으로 그룹을 여러 개 고르기
그룹을 하나만 고를 수 있던 것을, 여러 그룹과 가상 그룹을 함께 골라 보냅니다 | 6 |
| 04 | [신규] 권한 관리에서 그룹별로 Live CMD·원격 제어 막기
임원실·연구소처럼 조직 단위로 Live CMD 와 원격 화면 제어를 막을 수 있습니다 | 7 |
| 05 | [신규] PC 시계가 틀어진 것을 증상으로
서버 시각과 1시간 이상 벌어지거나 인증서 유효기간을 벗어나면 증상으로 올라옵니다 | 8 |
| 06 | [신규] PC 사용자가 보는 에이전트 화면 교체
트레이에서 여는 화면을 새로 만들어, 시스템 설정을 그 화면에서 바로 바꿉니다 | 9 |
| 07 | [개선] 명령 실행 결과는 90일, 명령 기록은 365일 뒤 자동 삭제
쌓이기만 하던 명령 자료를 기간이 지나면 지웁니다. 지운 자료는 복구할 수 없습니다 | 11 |
| 08 | [개선] CPU 과점 증상을 평소 기준으로
평소의 5배 또는 PC 절반이 넘는 CPU 를 15분 넘게 쓸 때만 올라와, 반복 탐지가 사라집니다 | 11 |
| 09 | [개선] 접속·조작 기록 검색을 글자 그대로 찾도록
검색어를 정규식이 아니라 글자 그대로 찾습니다. 결과가 예전보다 좁아집니다 | 11 |
| 10 | [개선] 원격 제어 중 PC 가 꺼지면 즉시 알림
마지막 화면이 굳은 채 수십 초를 기다리던 것을, 오프라인 신호를 받는 즉시 바꿉니다 | 11 |
| 11 | [개선] 원격 제어에서 특수문자와 한/영 전환 입력
관리자 PC 와 대상 PC 의 키보드 배열이 달라도 특수문자가 그대로 들어갑니다 | 11 |
| 12 | [개선] 원격 제어 정지 화면이 흐린 채 굳던 문제
움직임이 많으면 온전한 화면을 한 장 다시 보내 선명해집니다 | 11 |
| 13 | [개선] 권한 없는 계정의 원격 제어 접속 차단
대상 PC 가 직접 서버에 권한을 묻고, 그 판정으로만 접속을 엽니다 | 11 |
| 14 | [개선] 에이전트 기동에서 디스크 정리 15.7초 제거
기동 때 15.7초를 쓰던 디스크 정리 작업을 상시 실행에서 뺐습니다 | 11 |
| 15 | [개선] 트레이 툴팁에 최근 10분 추세 표시
트레이 아이콘에 마우스를 올리면 다섯 항목의 최근 10분 흐름이 곡선으로 나옵니다 | 11 |
| 16 | [개선] 부하 위젯에서 I/O 지표 제거
디스크와 겹치던 I/O 를 빼고 여섯 지표로 정리했습니다 | 12 |
| 17 | [개선] 그룹 요약·명령 이력·템플릿을 리스트형으로 보기
카드형만 있어 한 화면에 두세 장씩만 보이던 목록을 리스트형으로도 봅니다 | 12 |

18	[개선] 노드 정보에 내부·외부 IP 를 함께 표시 내부 IP 가 왼쪽, 외부 IP 가 오른쪽에 나란히 나옵니다	12
19	[개선] 구 제품에서 옮겨온 서버에서 최고 관리자 기능이 막히던 문제 최고 관리자 권한이 돌아와 노드 제어와 원격 제어, 설정 화면이 다시 보입니다	12
20	[개선] 네트워크 없이 부팅한 서버에서 원격 제어가 되지 않던 문제 네트워크가 나중에 연결되면 중계 기능이 30초 안에 스스로 올라옵니다	12
21	[개선] 명령 이력 목록이 비거나 같은 명령이 두 번 보이던 문제 기록 한 건의 값이 어긋나 있어도 나머지 기록은 정상으로 나옵니다	12
22	[개선] 증상 시간대별 막대를 다시 눌러 선택 해제 한 번 고르면 다른 시간대로 옮길 수만 있던 것을, 다시 눌러 풀 수 있습니다	12
23	[개선] 서버 모니터링 그룹이 배포 서버에서만 한 줄로 쌓이던 문제 그룹이 화면 폭에 맞춰 여러 열로 깔립니다	12
24	[개선] 정보 화면에 구성 요소별 버전 표 매니저·API·빌드일·서버·DB 버전을 항목 이름과 함께 보고, 표째로 복사해 문의에 붙입니다	12

신규


원격 제어를 시작하면 대상 PC 에 수락 창

원격 제어 · 대상 PC 화면

대상 PC 사용자의 동의를 받고 원격 제어를 시작해야 할 때

원격 제어를 시작하면 대상 PC 에 수락 창이 나타납니다. 사용자가 거절하면 연결이 곧바로 끝납니다. 수락하기 전에는 화면을 캡처하지 않습니다.

- **원격제어** 캡처를 맡는 부분을 미리 띄워 두어 수락 창이 지연 없이 나타납니다. 아무도 접속하지 않은 채 오래 남아 있으면 스스로 닫힙니다.




원격 제어를 시작하면 대상 PC 에 수락 창 · 대상 PC 에 나타나는 수락 창 · 답하지 않으면 자동 거절

관리자 화면에서 보는 수락 대기

이어서

수락을 기다리는 동안의 표시와 오른쪽 위 연결 단계

- **매니저** 관리자 화면에는 「사용자 수락을 기다리는 중입니다」가 나오고, 연결이 어느 단계까지 갔는지 오른쪽 위에 표시됩니다. 설정 > 권한 관리에서 그 기능을 「수락 시」로 잡아 둔 그룹에 적용되며, 「차단」으로 잡아 둔 그룹에서는 수락 창까지 가지 않고 연결 자체가 시작되지 않습니다.



신규

명령 대상에서 특정 그룹·PC 빼기

명령 관리 · 새 명령 생성

부서 전체에 명령을 내리되 임원 PC 는 빼야 할 때

명령 만들기의 대상 줄에서 「제외 대상 선택」으로 빨 그룹·가상 그룹·PC 를
고릅니다. 대상과 제외를 정하면 그 아래에 「최종 N대에 전송」이 나옵니다.
제외하고 나서 대상이 한 대도 남지 않으면 보내지 않고 알려 줍니다.

- **매니저** 최종 대수는 화면이 짐작하는 값이 아니라 서버가 실제로 보낼 대상을 세어 알려 주는 값입니다. 삭제됐거나 에이전트가 지워진 PC 가 있으면 몇 대가 빠졌는지 따로 알립니다. 제외한 대상이 애초에 포함 범위에 없으면 「빠진 노드가 없습니다」로 알려, 제외 대상 상태를 바로 알아차릴 수 있습니다.
- **서버** 제외된 대수와 사라진 노드로 빠진 대수를 나눠 보여 주므로, 전체에서 몇 대가 어떤 이유로 빠졌는지 화면에 드러납니다.

< 목록

새 명령 생성

정팀장 BETA

명령 전송

취소

1 제목,명령어,대상 입력이 필요합니다

시작

즉시 시작

예약

전송 즉시 시작

만료

1 만료 시간 선택

미설정 시 시작 일시 기준 +7일

템플릿

선택...

* 대상

선택 대상 선택

대상을 선택하세요

☐ 실패 시 재시도 허용 ?

제외

제외 대상 선택

제외 없음

명령 정보

* 제목 ①

명령의 제목을 입력하세요

설명 ②

명령에 대한 간단한 설명

명령 구성

* command ③

명령 타입 선택 또는 입력

query ④

명령에 필요한 쿼리를 입력하세요

keyword ⑤

추가 필드 ⑥

+ 필드 추가

+ 배열 필드 추가

명령 대상에서 특정 그룹:PC 빼기 · 새 명령 생성 · 「대상 선택」 아래의 「제외 대상 선택」


명령 대상으로 그룹을 여러 개 고르기

명령 관리 · 대상 선택

명령 하나를 여러 부서에 함께 보내야 할 때

대상 선택 창에서 그룹을 여러 개 고를 수 있고, 상위를 고른 뒤에도 하위를 따로 풀 수 있습니다. 선택 요약은 그룹 수와 PC 수를 나눠 세어, 몇 대에 가는 선택인지 바로 읽힙니다.

- **서버** 보내는 단위가 그룹에서 노드로 바뀌면서 두 가지가 함께 해소됩니다. 그룹을 옮긴 노드가 옛 그룹 명령을 받고 새 그룹 명령은 놓치던 것, 그리고 겹치는 그룹을 함께 고르면 같은 명령이 두 번 실행되던 것입니다. 인사 이동에 따라 대상이 자동으로 갱신되는 설정도 이 조합에서 켤 수 있습니다.
- **매니저** 대상 수는 서버와 같은 기준(그 PC 가 실제로 속한 그룹)으로 셉니다. 대상 항목을 많이 고를수록 느려지던 것도 고쳐, 고른 항목 수와 상관없이 같은 속도로 처리합니다. 대상 선택 트리에서 체크로 보이는데 눌러도 풀리지 않던 동작, 그리고 최상위 그룹을 골랐을 때 화면에는 0대로 보이면서 실제로는 전 PC 에 나가던 것도 함께 고쳤습니다.




명령 대상으로 그룹을 여러 개 고르기 · 대상 선택 · 그룹을 여러 개 고르면 아래에 합계가 나온다

권한 관리에서 그룹별로 Live CMD· 원격 제어 막기

설정 > 권한 관리

특정 조직의 PC에서는 Live CMD 나 원격 화면 제어를 아예 못 쓰게 하고 싶을 때
설정 > 권한 관리 > 기능 권한이 「그룹별 제한」과 「역할별 허용」 두 탭으로
나뉩니다. 그룹별 제한에서 기능을 고르고 조직도 그룹마다 「미설정 · 수락 시 ·
차단」을 잡습니다. 그룹을 펼치면 그 설정이 실제로 걸리는 PC 명단이 나오고,
조직도 밖의 가상 그룹도 규칙에 담을 수 있습니다.

- **매니저** 「수락 시」는 PC 사용자가 수락해야 연결되는 값이라, 사용자 확인 절차가
없는 Live CMD에는 쓰지 않습니다. 전에는 원격 화면 제어만 이 판정을 보고 Live
CMD는 역할만 봐서, 그룹별로 막아 둔 PC에서도 그대로 열렸습니다. 이제 탭·메뉴·
드로어 세 진입점을 같은 기준으로 막습니다.
- **서버** 역할·그룹·허용 방식 세 층이 겹치면 가장 엄격한 판정이 최종이 됩니다. 판정을
받지 못하면 차단으로 봄니다.



권한 관리에서 그룹별로 Live CMD·원격 제어 막기 · 기능 권한 · 「그룹별 제한」 탭에서 그룹마다 차단

신규

PC 시계가 틀어진 것을 증상으로

증상 · 증상 상세

PC 시계가 실제 시각과 크게 벌어져 보안 통신이 끊기는데, 증상 목록에는 아무것도 잡히지 않을 때

두 가지를 새로 잡습니다. 서버 시각과 1시간 이상 차이가 나면 「PC 시계가 서버와 다름」이 올라오고, 느린지 빠른지를 나눠 보여 줍니다. PC 시계가 서버 인증서의 유효기간을 벗어나면 「보안 통신 끊김」이 따로 올라옵니다.

- **증상** 증상 상세에 서버 시각과 그 PC 의 시각이 나란히 나오고, 제어판에서 시간 맞추기 · Windows Time 서비스 확인 · 메인보드 배터리 교체까지 조치 순서가 적혀 있습니다.
- **에이전트** 지난 패키지에서 시계 오차를 정확히 재계 만든 데 이어, 이번에는 그 값을 증상으로 알립니다. 인증서 쪽은 임계값을 고를 필요가 없습니다. 그 값이면 그 PC 시계로는 인증서 검증이 실패한다는 사실 자체입니다. 우리 통신은 지난 회차 수정으로 넘어가지만, 그 PC 의 브라우저와 다른 프로그램은 그대로 끊깁니다.

The screenshot shows the '증상 상세' (Symptom Detail) window for the symptom 'PC 시계가 서버와 다릅니다' (PC clock is different from server). The window is divided into several sections:

- 시간 (Time):** Displays the system time, server time, and the time difference. The time difference is shown as '2시간 0분' (2 hours 0 minutes) ahead.
- 확인된 시각 (Confirmed Time):** Lists the server time and the PC time.
- 왜 문제인가 (Why is it a problem?):** Explains that the PC clock is not synchronized with the server clock, which can lead to security issues.
- 조치 (Action):** Provides a list of steps to resolve the issue, including checking the system clock, Windows Time service, and BIOS battery.

The background shows the main interface of the Orange The Client, with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains various navigation options, and the main content area displays a list of symptoms and their details.

PC 시계가 틀어진 것을 증상으로 · 증상 상세 · 서버와 이 PC 의 시각, 그리고 조치 순서

신규


PC 사용자가 보는 에이전트 화면 교체

에이전트 · 트레이 Dashboard

PC 사용자가 자기 PC 의 상태와 시스템 설정을 직접 확인할 때

트레이 아이콘에서 Dashboard 를 엽니다. 원격 데스크톱·부팅·윈도 업데이트·디펜더·개인정보 항목의 현재 값을 보고 화면에서 바꿉니다.

- **에이전트** 웹으로 그리던 화면을 걷어내고 다시 만들었습니다. 트레이에서 여는 첫 화면에 오늘 부하와 최근 2시간 추세, 그리고 시각별로 부하가 많았던 프로그램이 함께 나옵니다. 왼쪽 목록에서는 전원·디스플레이·장치·디스크 같은 항목의 점검 결과를 봅니다.




PC 사용자가 보는 에이전트 화면 교체 · 트레이 아이콘에서 여는 Dashboard · 오늘 부하와 시각별 상위 프로그램

에이전트 화면에서 바꾸는 시스템 설정

이어서

권장값과 다른 항목이 있는지 맨 위에서 먼저 알린다

- 에이전트 시스템 설정에서는 부팅·원격 데스크톱·윈도 업데이트·디펜더·개인정보 항목의 현재 값을 보고 그 화면에서 바꿉니다. 권장값과 다른 항목이 있는지 맨 위에서 먼저 알려 줍니다. 트레이 아이콘 표시도 「동작 중」과 「동작 안함」 둘뿐이라 서비스가 멀쩡해도 「동작 안함」으로 떨어지던 것을, 화면 연결만 끊긴 경우를 따로 표시하도록 바꿉습니다.



명령 실행 결과는 90일, 명령 기록은 365일 뒤 자동 삭제

서버 실행 결과는 90일, 명령 기록은 365일이 지나면 자동으로 지워집니다. 아직 끝나지 않은 명령은 기간과 무관하게 남습니다. 보존 기간은 운영자가 조정할 수 있고, 결과는 7일보다 짧게, 명령은 30일보다 짧게 둘 수 없습니다.

CPU 과점 증상을 평소 기준으로

증상 증상 이름이 「CPU 1개 코어 이상 점유」에서 「평소보다 많은 CPU 지속 점유」로 바뀝니다. 그 프로그램 평소의 5배를 넘거나 PC 전체의 절반이 넘는 CPU를 15분 넘게 계속 쓸 때만 올라옵니다.

접속·조작 기록 검색을 글자 그대로 찾도록

서버 **매니저** 검색어를 글자 그대로 찾습니다. 대괄호나 별표가 들어간 값을 그대로 넣어도 오류가 나지 않습니다. 정규식으로 찾고 싶을 때는 검색창에서 켜면 됩니다.

원격 제어 중 PC가 꺼지면 즉시 알림

매니저 화면이 「노드가 오프라인입니다」로 바로 바뀝니다. 다시 켜지면 연결이 이어져 있는 경우 그대로 있고, 끊겼으면 처음부터 다시 엽니다.

원격 제어에서 특수문자와 한/영 전환 입력

원격제어 **매니저** 그대로 입력하면 됩니다. 특수문자와 한/영 전환 입력이 들어가고, 한글을 조합하는 중에는 입력이 어긋나지 않습니다.

원격 제어 정지 화면이 흐린 채 굳던 문제

원격제어 움직임이 멎으면 화면이 저절로 선명해집니다.

권한 없는 계정의 원격 제어 접속 차단

원격제어 권한 판정을 통과하지 못하면 대상 PC가 접속을 열지 않습니다.

에이전트 기동에서 디스크 정리 15.7초 제거

에이전트 기동 때 15.7초를 쓰던 디스크 정리 작업이 사라집니다.

트레이 툴팁에 최근 10분 추세 표시

에이전트 트레이 아이콘에 마우스를 올리면 CPU·메모리·디스크·네트워크·핸들 다섯 항목의 최근 10분 변화가 곡선으로 나옵니다.

부하 위젯에서 I/O 지표 제거	매니저 서버 지표가 CPU·메모리·핸들·디스크·유선·Wi-Fi 여섯 가지로 정리됐습니다. 요약에서 프로세스를 누르면 그 프로세스 상세까지 바로 열립니다.
그룹 요약·명령 이력·템플릿을 리스트형으로 보기	매니저 화면 위 「표시 형태」에서 카드형과 리스트형을 고릅니다.
노드 정보에 내부·외부 IP 를 함께 표시	매니저 온라인 표시에 내부 IP 가 왼쪽, 외부 IP 가 오른쪽에 나란히 나옵니다. 두 값이 같거나 한쪽만 있으면 하나만 보여 줍니다.
구 제품에서 옮겨온 서버에서 최고 관리자 기능이 막히던 문제	서버 최고 관리자 권한이 돌아옵니다. 노드 제어와 원격 제어, 설정 화면이 다시 보입니다.
네트워크 없이 부팅한 서버에서 원격 제어가 되지 않던 문제	서버 네트워크가 나중에 연결되면 중계 기능이 30초 안에 스스로 올라옵니다. 이미 이 상태인 서버도 업데이트를 한 번 하면 복구됩니다.
명령 이력 목록이 비거나 같은 명령이 두 번 보이던 문제	서버 기록 한 건의 값이 어긋나 있어도 나머지 기록은 정상으로 나옵니다. 페이지를 넘길 때 같은 명령이 두 번 나오고 다른 하나가 빠지던 것도 없어집니다.
증상 시간대별 막대를 다시 눌러 선택 해제	매니저 고른 막대를 다시 누르면 선택이 풀립니다.
서버 모니터링 그룹이 배포 서버에서만 한 줄로 쌓이던 문제	매니저 그룹이 화면 폭에 맞춰 여러 열로 깔립니다.
정보 화면에 구성 요소별 버전 표	매니저 정보 화면 아래쪽 표에서 매니저·API·빌드일·서버 프로파일·DB 스키마 버전을 항목 이름과 함께 봅니다. 복사 버튼으로 표 전체를 클립보드에 담아 문의에 그대로 붙여 넣을 수 있습니다.

값이 예전과 달라 보일 수 있는 항목

예전과 달라 보이는 것이 세 가지 있습니다. 명령 실행 결과는 90일, 명령 기록은 365일이 지나면 자동으로 지워집니다(지운 자료는 복구할 수 없습니다). 접속·조작 기록 검색이 검색어를 글자 그대로 찾게 되어 결과가 예전보다 좁아집니다. CPU 증상은 평소 기준으로 바뀌어 건수가 크게 줄어듭니다. 세 가지 모두 기능 이상이 아니라 의도한 변경입니다.